



EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO
DANĚ A CELNÍ UNII
Digitální poskytování celních a daňových politik
Daňové systémy a digitální správa

Uživatelská příručka k aplikaci

Portál pro deklaranty CBAM

Datum:	22/12/2023
Stav:	Předloženo k přijetí (SfA)
Verze:	1.41 CS
Autor: Mgr:	SOFT-DEV
Schválil:	DG TAXUD
Referenční číslo:	DLV-379-6.4-202-2-57
Veřejnost:	DG TAXUD externí
Důvěrnost:	Veřejně dostupné (PA)

Informace o kontrole dokumentů

Majetek	Hodnota
Název	Uživatelská příručka k aplikaci
Podtitul	Portál pro deklaranty CBAM
Autor	SOFT-DEV
Vlastník projektu	Vedoucí oddělení GŘ TAXUD Oddělení C2 Nepřímé daně jiné než DPH
Poskytovatel řešení	DG TAXUD Oddělení B2 Architektura a digitální provoz
Verze	1.41 CS
Důvěrnost	Veřejně dostupné (PA)
Datum	22/12/2023

Obsah

1	ÚVOD	10
1.1	Účel dokumentu	10
1.2	Cílová skupina	10
1.3	Oblast působnosti	10
1.4	Struktura	10
1.5	Referenční dokumenty	10
1.6	Související relevantní dokumenty	11
1.7	Zkratky a akronymy	11
1.8	Definice	12
1.9	Datové prvky čtvrtletní zprávy CBAM	14
2	OBECNÉ INFORMACE	26
2.1	Přehled systému	26
2.2	Povolení k oprávněnému použití	26
2.3	Podpora uživatelů	26
3	ZAČÍNÁME	27
3.1	Role a odpovědnosti	27
3.2	Přístup k portálu CBAM pro deklaranty	27
3.3	Odhlášení z portálu oznamujících deklarantů CBAM	28
3.4	Domovská stránka oznamujícího deklaranta	28
3.5	Hlavní navigační lišta	29
3.6	Obecné chování uživatelského rozhraní	30
3.7	Základní funkce systému	30
3.7.1	Změna jazyka uživatelského rozhraní	30
3.7.2	Změna kontaktních údajů	30
3.8	Informace o stavu zprávy	30
3.8.1	Popis stavů	31
3.8.2	Diagram přechodu stavů	32
4	POUŽITÍ SYSTÉMU OZNAMUJÍCÍM DEKLARANTEM CBAM	33
4.1	Seznam provozovatelů	33
4.1.1	Vytvoření provozovatele	33
4.1.2	Odstranění provozovatele	35
4.1.3	Upravit provozovatele	35
4.2	Seznam zařízení	36
4.2.1	Vytvoření zařízení	36
4.2.2	Smazat zařízení	39
4.2.3	Úprava zařízení	39
4.3	Moje čtvrtletní zprávy	40
4.4	Struktura zprávy a navigace	40
4.4.1	Úroveň záhlaví zprávy CBAM	42
4.4.2	Úroveň Zboží CBAM ve zprávě CBAM	46
4.4.3	Úroveň emisí ze zprávy CBAM	52
4.5	Akce v rámci čtvrtletní zprávy	61
4.5.1	Vytvoření zprávy	61
4.5.2	Nahrání zprávy	61
4.5.3	Uložení návrhu zprávy	62

4.5.4	Smazání návrhu zprávy.....	63
4.5.5	Úprava zprávy.....	64
4.5.6	Ověření zprávy.....	65
4.5.7	Podání zprávy	65
4.5.8	Zobrazení zprávy	66
4.5.9	Změna zprávy	66
4.5.10	Zneplatnění zprávy	68
4.5.11	Žádost o povolení podat zprávu se zpožděním	68
4.5.12	Stáhnout PDF	69
4.5.13	Historie.....	70
4.6	Moji dovozci.....	71
4.7	Informace o mém profilu.....	72
4.8	Předvolby.....	73
4.9	Informace.....	74
4.9.1	Príslušný vnitrostátní orgán.....	75
4.9.2	Zboží CBAM.....	75
4.9.3	Legislativa.....	77
4.10	Žádosti	77
4.10.1	Zobrazení příchozích žádostí	78
4.10.2	Odpověď na příchozí žádost	78
4.10.3	Odmítnutí příchozího žádosti.....	79
4.10.4	Vytvoření žádosti.....	80
4.10.5	Zrušení žádosti	81
4.10.6	Zobrazení odchozích žádostí.....	82
4.11	Oznámení.....	82
5	PŘÍLOHA.....	85
5.1	Zpráva CBAM (XSD).....	85
5.2	Ukázkový soubor ZIP.....	85
5.3	Struktura zprávy verze 17.00.....	85

Seznam tabulek

Tabulka 1: Referenční dokumenty.....	11
Tabulka 2: Související příslušné dokumenty.....	11
Tabulka 3: Zkratky a akronymy	12
Tabulka 4: Definice	13
Tabulka 5: Definice	25
Tabulka 6: CBAM Seznam stavů	32
Tabulka 7: Opožděné podání - lhůty	69

Seznam obrázků

Obrázek 1: Autentizační stránka UUM&DS	27
Obrázek 2: Portál oznamujících deklarantů CBAM - hlavní ovládací panel	28
Obrázek 3: Odhlášení	28
Obrázek 4: Portál CBAM - domovská stránka ohlašovatele hlášení	29
Obrázek 5: Domovská stránka oznamujícího deklaranta CBAM s rozšířenou navigační lištou	29
Obrázek 6: Označení povinných polí	30
Obrázek 7: Označení maximálního počtu znaků	30
Obrázek 8: Chyby při ověřování	30
Obrázek 9: Diagram přechodu stavů	32
Obrázek 10: Provozovatel - Vytvořit	33
Obrázek 11: Obrazovka s podrobnostmi o provozovateli	34
Obrázek 12: Vytvořit provozovatele	34
Obrázek 13: Seznam provozovatelů	34
Obrázek 14: Seznam provozovatelů - Smazat	35
Obrázek 15: Smazat provozovatele - potvrzení	35
Obrázek 16: Seznam provozovatelů	35
Obrázek 17: Akce - Uložit a zrušit	36
Obrázek 18: Seznam zařízení	36
Obrázek 19: Zařízení - podrobnosti	37
Obrázek 20: Zařízení - vyhledávání v seznamu provozovatelů zařízení třetích zemí	37
Obrázek 21: Hledání v seznamu provozovatelů	38
Obrázek 22: Zařízení - propojené údaje o provozovateli	38
Obrázek 23: Zařízení - tlačítko Vytvořit	39
Obrázek 24: Seznam zařízení - akce Odstranit	39
Obrázek 25: Zařízení Smazat - potvrzení	39
Obrázek 26: Seznam zařízení - Upravit akci	39
Obrázek 27: Zařízení - tlačítka Zrušit a Uložit	40
Obrázek 28: Moje čtvrtletní zprávy	40
Obrázek 29: Datový model zprávy CBAM	41
Obrázek 30: Záhlaví - Ověření	42
Obrázek 31: Záhlaví - karta Oznamující deklarant	43
Obrázek 32: Deklarant funguje jako importér Zaškrťovací políčko	43
Obrázek 33: Záhlaví - karta Dovoze	44
Obrázek 34: Zaškrťovací políčko Oznamující deklarant jedná jako zástupce	44
Obrázek 35: Záhlaví - záložka Zástupce	45
Obrázek 36: Záhlaví - záložka Podpisy	45
Obrázek 37: Přidat zboží	46

Obrázek 38: Smazat zboží	46
Obrázek 39: Smazat zboží - Potvrzení.....	46
Obrázek 40: Upravit zboží.....	47
Obrázek 41: Neověřené zboží	47
Obrázek 42: Ověřit zboží.....	48
Obrázek 43: Ověřit zboží - indikace v navigačním sloupci	48
Obrázek 44: Úroveň zboží – záložka Dovoze.....	49
Obrázek 45: Úroveň zboží – přidat Dovoze	49
Obrázek 46: Úroveň zboží - záložka Zástupce	49
Obrázek 47: Úroveň zboží - Přidat zástupce	50
Obrázek 48: Záložka dovezené zboží.....	50
Obrázek 49: Výběr kódu podpoložky HS	51
Obrázek 50: Dovážené množství podle celního režimu	51
Obrázek 51: Množství zboží na režim.....	52
Obrázek 52: Zboží - záložka Doplnkové zboží	52
Obrázek 53: Zboží - Přidat podklady.....	52
Obrázek 54: Přidat emise	53
Obrázek 55: Odstranit emise	53
Obrázek 56: Upravit zboží.....	54
Obrázek 57: Zařízení - Země výroby.....	54
Obrázek 58: Emise - Provozovatel (Název společnosti, která zařízení provozuje).....	55
Obrázek 59: Emise - Provozovatel (informace vyplněné z registru provozovatelů)	55
Obrázek 60: Emise - pole zařízení	56
Obrázek 61: Emise - informace o zařízení vyplněné ze seznamu zařízení.....	56
Obrázek 62: Záložka Emise - Platí pro zboží Elektřina	57
Obrázek 63: Záložka Emise - Platí pro všechno zboží kromě elektřiny	57
Obrázek 64: Emise - standardní hodnoty.....	58
Obrázek 65: Výrobní metoda (vzorek).....	58
Obrázek 66: Kvalifikační parametry přímých emisí	58
Obrázek 67: Přidat nové kvalifikační parametry	59
Obrázek 68: Kvalifikační parametry nepřímých emisí	59
Obrázek 69: Záložka splatné ceny uhlíku	59
Obrázek 70: Splatná cena uhlíku - podrobnosti	60
Obrázek 71: Záložka doplňkových informací	60
Obrázek 72: Emise - Doplnkové - Podkladové dokumenty	61
Obrázek 73: Moje čtvrtletní zprávy - Vytvořit zprávu	61
Obrázek 74: Moje čtvrtletní zprávy - nahrát zprávu.....	62
Obrázek 75: Nahrát ZIP.....	62
Obrázek 76: Uložit návrh zprávy.....	63

Obrázek 77: Smazat návrh zprávy.....	63
Obrázek 78: Odstranit návrh zprávy - potvrzovací zpráva	64
Obrázek 79: Upravit zprávu	64
Obrázek 80: Úprava zprávy.....	64
Obrázek 81: Ověřit zprávu	65
Obrázek 82 Ověřit zprávu - zobrazení chyb.....	65
Obrázek 83: Podat zprávu	65
Obrázek 84: Potvrzení úprav.....	66
Obrázek 85: Zobrazit zprávu	66
Obrázek 86: Změna zprávy	67
Obrázek 87: Zneplatnění zprávy.....	68
Obrázek 88: Potvrzovací zpráva o zneplatnění zprávy.	68
Obrázek 89: Žádost o podání zprávy se zpožděním	68
Obrázek 90: Dialogové okno Žádost o podání zprávy se zpožděním	69
Obrázek 91: Stáhnout PDF	70
Obrázek 92: Historie.....	70
Obrázek 93: Historie.....	71
Obrázek 94: Moji dovozci - Výchozí bod.....	71
Obrázek 95: Seznam mých dovozců.....	71
Obrázek 96: Profil dovozce	72
Obrázek 97: Dovoze - dovážené zboží.....	72
Obrázek 98: Informace o mém profilu	73
Obrázek 99: Nabídka Předvolby	73
Obrázek 100: Předvolby	74
Obrázek 101: Upravit předvolby	74
Obrázek 102: Informace	74
Obrázek 103: Informace-Příslušný vnitrostátní orgán	75
Obrázek 104: Informace - Podrobnosti o příslušném vnitrostátním orgánu	75
Obrázek 105: Úroveň sektoru zboží	76
Obrázek 106: Úroveň souhrnné kategorie zboží.....	76
Obrázek 107: Úroveň kódu zboží	76
Obrázek 108: Filtrované zboží CBAM na základě kódu KN.....	77
Obrázek 109: Žádost.....	77
Obrázek 110: Příchozí žádosti	78
Obrázek 111: Odpověď na žádost	78
Obrázek 112: Odpověď na žádost - podrobnosti	79
Obrázek 113: Oznámení - odkazy	79
Obrázek 114: Odmítnutí žádosti.....	79
Obrázek 115: Vytvořit žádost.....	80

Obrázek 116: CBAM Zprávy (Volitelné)	81
Obrázek 117: Reference	81
Obrázek 118: Přílohy.....	81
Obrázek 119: Zrušení žádosti	82
Obrázek 120: Odchozí žádosti.....	82
Obrázek 121: Domovská stránka - ikona Oznámení	83
Obrázek 122: Seznam posledních nepřečtených oznámení	83
Obrázek 123: Zobrazení oznámení	83
Obrázek 124: Oznámení - datum přijetí z filtru.....	84
Obrázek 125: Oznámení - Datum přijetí k filtrování.....	84
Obrázek 126: Seznam oznámení	84

1 ÚVOD

1.1 ÚČEL DOKUMENTU

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout oznamujícím deklarantům a deklarantům CBAM (v tomto dokumentu označovaným jako deklaranti CBAM) pokyny, jak využívat obchodní portál CBAM (v tomto dokumentu označovaný jako portál deklaranta CBAM).

1.2 CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou tohoto dokumentu jsou:

- Dovozci zboží CBAM do EU nebo jejich zplnomocnění zástupci (vykazující deklaranti nebo deklaranti CBAM);
- Projektový tým Generálního ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD);
- Generální ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD) - Pracovní jednotky C.2 a C.5;
- Generální ředitelství pro informatiku (DIGIT);
- Generální ředitelství pro oblast klimatu (DG CLIMA);
- Členské státy EU a jejich příslušné vnitrostátní orgány;
- Projektový tým SOFT-DEV;
- Dodavatel pro zajištění kvality;
- Operační týmy.

1.3 ÚČEL

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout deklarantům CBAM pokyny k efektivnímu využívání portálu deklaranta CBAM pro přechodný registr. Popsané funkce jsou v souladu s verzí 1.2 CBAM

1.4 STRUKTURA

Tento dokument je uspořádán takto:

- **Kapitola 1 - Úvod:** popisuje rozsah a cíle dokumentu;
- **Kapitola 2 - Obecné informace:** obsahuje praktické a teoretické podrobnosti k tématu, o němž dokument pojednává;
- **Kapitola 3 - Začínáme:** podrobnosti o přístupu na portál a představení základních funkcí systému;
- **Kapitola 4 - Využití systému coby oznamující deklarant CBAM:** popisuje funkce portálu Deklaranta CBAM;
- **Příloha** - Struktura zprávy CBAM ve formátu XSD a vzorový ZIP.

1.5 REFERENČNÍ DOKUMENTY

V následující tabulce jsou uvedeny dokumenty, na které se tento dokument odkazuje.

Ref.	Název	Původce	Verze	Datum
R01	Správa přístupu prostřednictvím UUM&DS	TBA	0.20	TBA

Tabulka 1: Referenční dokumenty

1.6 SOUVISEJÍCÍ RELEVANTNÍ DOKUMENTY

Níže uvedená tabulka uvádí dokumenty, se kterými musí být aktuální dokument v souladu (např. FWC, SC, RfA).

Ref.	Název	Původce	Verze	Datum
A01	Plán kvality Rámcového plánu pro SOFT-DEV	SDEV-FQP	1.00	10/01/2023
A02	Rámcová smlouva SOFT-DEV	TAXUD/2021/CC/162	NEUPLATŇUJE SE	24/06/2021
A03	Zvláštní smlouva 13	TAXUD/2023/DE/134	NEUPLATŇUJE SE	05/04/2023
A04	RfA-379 - MECHANISMUS UHLÍKOVÉHO VYROVNÁNÍ NA HRANICÍCH (CBAM) - Přejícné období IT systémová verze 1.10	Ares(2023)4500958	1.20	29/06/2023

Tabulka 2: Související relevantní dokumenty

1.7 ZKRATKY & AKRONYMY

Pro lepší pochopení tohoto dokumentu je v následující tabulce uveden seznam hlavních použitých zkratk.

Viz také "seznam zkratk" na TEMPO.

Zkratka/zkratka	Definice
CBAM	Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích
CN	Kombinovaná nomenklatura
CO2	Oxid uhličitý
COM	Evropská komise
CRS	Referenční služby pro zákazníky v celní oblasti
CS/RD2	Referenční údaje centrálních služeb
DG CLIMA	Generální ředitelství pro oblasti klimatu
DG TAXUD	Generální ředitelství pro daně a celní unii
DIGIT	Generální ředitelství pro informatiku
DOC	Dokument Microsoft Word
DOCX	Dokument ve formátu Microsoft Word Open XML
EORI	Registrace a identifikace hospodářských subjektů
ETS	Systém obchodování s emisemi
EU	Evropská unie
GNSS	Globální navigační satelitní systém
GPS	Globální polohovací systém
HS	Harmonizované kódy HS

ID	Identifikační číslo
JPEG	Grafický rastrový formát pro fotografie
MIME	Víceúčelové rozšíření internetové pošty
MS	Členský stát
MWH	Megawatthodina
NEUPLATŇUJE SE	Není k dispozici
NCA	Příslušný vnitrostátní orgán
NIS	Vnitrostátní systém dovozu
PDF	Přenosný formát dokumentů
PSM	Mechanismus veřejného odběru
SPEED2ng	Brána SPEED2 se používá pro výměnu zpráv s partnerskými zeměmi (například výměny MRA, zprávy NCTS TIR a v budoucnu zprávy SSTL). Zprávy se vyměňují prostřednictvím vyhrazených VPN odkazů a výměnné protokoly se liší (webové služby, MQ Asynchronní přenosový protokol, protokoly AS2, AS3 a AS4).
UCC	Celní kodex Unie
UI	Uživatelské rozhraní
URI	Univerzální identifikátor zdrojů
ADRESA URL	Jednotný lokátor zdrojů
UUM&DS	Jednotná správa uživatelů a digitální podpisy
XLS	Microsoft Excel tabulkový soubor
XLSX	Microsoft Excel Open XML tabulkový soubor
XML	Rozšiřitelný značkovací jazyk
XSD	Definice schématu XML
ZIP	Komprimovaný soubor

Tabulka 3: zkratky a akronymy

1.8 DEFINICE

Pro lepší pochopení tohoto dokumentu je v následující tabulce uveden seznam hlavních použitých pojmů.

Viz také "glosář" na TEMPO.

Termín	Definice
Zboží CBAM	Zboží uvedené v příloze I nařízení CBAM.
Třetí země	Země nebo území mimo celní území Unie.
Standardní (defaultní) hodnota	Standardní hodnota je intenzita emisí. Vyjadřuje množství emisí CO ₂ na měrnou jednotku výrobku. Podle právních předpisů je definice hodnota, která je vypočtena nebo vyvozena ze sekundárních údajů, které představují emise obsažené ve zboží.
NCA	Příslušný vnitrostátní orgán.
Provozovatel	Každá osoba, která provozuje nebo kontroluje zařízení ve třetí zemi.
Zařízení	Stacionární technická jednotka, ve které probíhá výrobní proces.
Zástupce	Nepřímý zástupce uvedený v dovozním celním prohlášení.
Dovozce	Buď osoba, která podává celní prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu svým jménem a na svůj účet, nebo v případě, že celní prohlášení podává nepřímý celní zástupce v souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. 952/2013, osoba, na jejímž jménem je takové prohlášení podáváno.
Cena uhlíku	Peněžní částka zaplacená ve třetí zemi v rámci systému snižování emisí uhlíku ve formě daně, dávky nebo poplatku nebo ve formě emisních povolenek v rámci systému obchodování s emisemi skleníkových plynů, vypočtená na skleníkové plyny, na které se takové opatření vztahuje a uvolňované při výrobě zboží
Nepřímé emise	Emise z výroby elektřiny, která se spotřebovává během výrobních procesů zboží bez ohledu na místo výroby spotřebované elektřiny.

Tabulka 4: Definice

1.9 DATOVÉ PRVKY ČTVRTLETNÍ ZPRÁVY CBAM

Pro lepší pochopení tohoto dokumentu je v následující tabulce uveden seznam hlavních použitých pojmů. Viz také

"glosář" k TEMPO.

Název datového prvku	Definice
Zpráva CBAM	Čtvrtletní zpráva CBAM, kterou budou deklaranti předkládat.
Datum vydání zprávy	Datum předložení zprávy CBAM.
ID návrhu zprávy	Jedinečné ID, které deklarant vloží při vytváření (a ukládání) zpráv, aby identifikoval svou zprávu.
ID zprávy	Toto jedinečné ID je přiděleno systémem po odeslání hlášení.
Vykazované období	Čtvrtletí roku. Jedná se o seznam CBAM CS/RD2, který obsahuje čtvrtletí roku (Q1, Q2, Q3, Q4).
Rok	Rok, za který se zpráva předkládá.
Dovezené zboží celkem	Zboží vykázané ve zprávě CBAM celkem
Celkové emise	Součet emisí pro všechny druhy zboží vykázané ve zprávě CBAM.
--Oznamující deklarant	Informace o oznamujícím deklarantovi.
Identifikační číslo	ID deklaranta. Jedná se o jeho číslo EORI.
Název	Celé jméno (osoby nebo společnosti) deklaranta.
Role	Úloha, kterou má deklarant. Pokud je dovozcem nebo zástupcem.
----Adresa	Tento prvek slouží k uložení adresy oznamujícího deklaranta.
Členský stát usazení	Země, ve které je deklarant usazen.
Dílčí zeměpisný prvek	Dílčí zeměpisný prvek, ve které se deklarant nachází.
Město	Město, ve kterém se deklarant nachází.
Ulice	Název ulice, kde se deklarant nachází.
Další řádek ulice	Název ulice, kde se deklarant nachází.
Číslo	Číslo ulice, ve které se deklarant nachází.
Poštovní směrovací číslo	Poštovní směrovací číslo místa, kde se deklarant nachází.
P.O. Box	P.O. box adresy.

Název datového prvku	Definice
-Zástupce	Tento prvek definuje informace o zástupci na úrovni záhlaví.
Identifikační číslo	ID zástupce. Jedná se o číslo EORI.
Název	Celé jméno (osoby nebo společnosti) zástupce.
----Adresa	Tento prvek slouží k uchování adresy zástupce.
Členský stát usazení	Země, kde je zástupce usazen
Dílčí zeměpisný prvek	Dílčí zeměpisný prvek, ve které se zástupce nachází.
Město	Město, ve kterém se zástupce nachází.
Ulice	Název ulice, kde se zástupce nachází.
Další řádek ulice	Název ulice, kde se zástupce nachází.
Číslo	Číslo ulice, ve které se zástupce nachází.
Poštovní směrovací číslo	Poštovní směrovací číslo místa, kde se zástupce nachází.
P.O. Box	P.O. box adresy.
--Dovozce	Prvek, který obsahuje informace o dovozci, který je zastoupen deklarantem. Dovozce může být deklarován buď na úrovni záhlaví, pokud je stejný dovozce společný pro všechno dovážené zboží, nebo na úrovni dováženého zboží.
Identifikační číslo	ID dovozce. U evropských dovozců je to číslo EORI, u mezinárodních dovozců TINT.
Název	Celé jméno (osoby nebo společnosti) dovozce.
----Adresa	Tento prvek slouží k uložení adresy dovozce.
Členský stát nebo země usazení	Země, ve které je dovozce usazen (buď členský stát EU, nebo třetí země).
Dílčí zeměpisný prvek	Dílčí zeměpisný prvek, ve které se dovozce nachází.
Město	Město, ve kterém se dovozce nachází.
Ulice	Název ulice, kde se dovozce nachází.
Další řádek ulice	Název ulice, kde se dovozce nachází.
Číslo	Číslo ulice, ve které se dovozce nachází.
Poštovní směrovací číslo	Poštovní směrovací číslo místa, kde se dovozce nachází.
P.O. Box	P.O. box adresy.
-Příslušný vnitrostátní orgán	Tento prvek obsahuje informace o příslušném orgánu v zemi, kde je deklarant usazen.

Název datového prvku	Definice
Referenční číslo	Název nebo referenční číslo příslušného orgánu.
--Podpisy	Zpráva CBAM obsahuje dva typy podpisů. První z nich se vztahuje k informacím ve zprávě. Deklarant musí potvrdit, že informace ve zprávě CBAM jsou přesné a úplné. Druhý se použije pouze v případě, že zvolený typ příslušných pravidel není specifický pro CBAM. V takovém případě musí deklarant potvrdit, že použitá příslušná pravidla jsou srovnatelná s platnými pravidly CBAM
----Potvrzení zprávy	Tento prvek slouží k uchování potvrzení týkajících se obsahu zprávy CBAM.
Potvrzení globálních dat ve zprávě	Tento prvek obsahuje potvrzení deklaranta týkající se informací ze zprávy CBAM.
Použití potvrzení údajů	Tento prvek obsahuje potvrzení deklaranta o jeho souhlasu s použitím údajů ze zprávy CBAM pro proces přezkumu.
Datum podpisu	Tento prvek obsahuje datum podpisu potvrzení.
Místo podpisu	Tento prvek obsahuje místo, kde bylo potvrzení podepsáno.
Podpis	Tento prvek slouží k uvedení celého jména deklaranta.
Pozice podepisující osoby	Tento prvek slouží k uložení pozice deklaranta.
----Typ příslušné metodiky vykazování	Tento prvek slouží k potvrzení typu příslušných metodik vykazování v případě, že vybraná metodika není specifická pro CBAM.
Další příslušná metodika vykazování	Tento prvek slouží k uchování potvrzení o použité "jiné" příslušné metodice vykazování.
--Poznámky	Jedná se o prvek, který existuje ve všech úrovních zprávy, aby do ní deklarant mohl vložit další informace.
Další informace	Do tohoto prvku může deklarant zapsat jakékoli další informace, které se vztahují k místu, kde je tento prvek umístěn.
--Dovezené zboží CBAM	Jedná se o prvek, která obsahuje informace o zboží CBAM. Ve zprávě CBAM může být až 99999 zboží CBAM.
Číslo položky zboží	Tento prvek udává číslo položky každého zboží CBAM importovaného ze zprávy CBAM. Jedná se o pořadové číslo.
----Zástupce	Tento prvek definuje informace o zástupci na úrovni dovezeného CBAM zboží ve zprávě CBAM.
Identifikační číslo	ID zástupce. Jedná se o číslo EORI.
Název	Celé jméno (osoby nebo společnosti) zástupce.
- ---- Adresa	Tento prvek slouží k uchování adresy zástupce.

Název datového prvku	Definice
Clenský stát usazení	Země, kde je zástupce usazen
Dílčí zeměpisný prvek	Dílčí zeměpisný prvek, ve které se zástupce nachází.
Město	Město, ve kterém se zástupce nachází.
Ulice	Název ulice, kde se zástupce nachází.
Další řádek ulice	Název ulice, kde se zástupce nachází.
Číslo	Číslo ulice, ve které se zástupce nachází.
Poštovní směrovací číslo	Poštovní směrovací číslo místa, kde se zástupce nachází.
P.O. Box	P.O. box adresy.
----Dovozce	Tento prvek definuje informace o dovozci na úrovni dovezeného CBAM zboží ve zprávě CBAM.
Identifikační číslo	ID dovozce. U evropských dovozců je to číslo EORI, u mezinárodních dovozců TINT.
Název	Celé jméno (osoby nebo společnosti) dovozce.
- ---- Adresa	Tento prvek slouží k uložení adresy dovozce.
Clenský stát nebo země usazení	Země, kde je dovozce usazen
Dílčí zeměpisný prvek	Dílčí zeměpisný prvek, ve které se dovozce nachází.
Město	Město, ve kterém se dovozce nachází.
Ulice	Název ulice, kde se dovozce nachází.
Další řádek ulice	Název ulice, kde se dovozce nachází.
Číslo	Číslo ulice, ve které se dovozce nachází.
Poštovní směrovací číslo	Poštovní směrovací číslo místa, kde se dovozce nachází.
P.O. Box	P.O. box adresy.
----Kód zboží	Jedná se o prvek, který obsahuje kód HS a kód KN zboží CBAM.
Kód podpoložky harmonizovaného systému	Toto je kód HS zboží CBAM. Jedná se o šestimístný kód.
Kód kombinované nomenklatury	Jedná se o kód KN CBAM zboží. Jedná se o dvoumístný kód, který se přidává ke kódu HS.
-Podrobnosti o zboží	Jedná se o prvek, který obsahuje prvek popisu CBAM zboží.
Popis zboží	Jedná se o prvek, který lze použít k popisu CBAM zboží.
----Země původu	Jedná se o prvek, který deklaruje zemi původu zboží CBAM.
Kód země	Dvoupísmenný kód země.
----Dovážené množství na celní režim	Jedná se o prvek, který obsahuje informace týkající se celních režimů a souvisejících množství zboží CBAM.
Pořadové číslo	

Název datového prvku	Definice
- ---- Režim	Jedná se o prvek, který obsahuje celní režimy.
Požadovaný režim	Požadovaný celní režim.
Předchozí režim	Předchozí celní řízení.
-Informace o vnitřním zpracování	Tento prvek obsahuje informace o režimu aktivního zušlechťovacího styku. Celní režim zušlechťovacího styku se používá pro zboží, které vstupuje na území EU a má být zpracováno výrobcí v EU.
Členský stát aktivního zušlechťovacího styku, autorizace	Členský stát, v němž bylo vydáno povolení k propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku
Osvobození od aktivního zušlechťovacího styku pro účet, vypouštění	Zproštění povinnosti předložit vyúčtování režimu aktivního zušlechťovacího styku.
Autorizace	Povolení týkající se aktivního zušlechťovacího styku.
Začátek souhrnného období	Datum zahájení souhrnného období. Ke každému oprávnění je přiřazen konkrétní časový rámec souhrnného období v závislosti na výpočtu požadované doby pro zpracování.
Konec souhrnného období	Datum ukončení souhrnného období. Každé oprávnění je spojeno s určitým souhrnným časovým rámcem v závislosti na výpočtu doby potřebné pro zpracování.
Termín pro předložení vyúčtování režimu	Lhůta pro předložení návrhu na vyúčtování. Obvykle to bude jeden měsíc po datu Ukončení souhrnného období.
- ----- Oblast dovozu	Jedná se o prvek, který obsahuje oblast importu.
Oblast dovozu	Oblast, do které bylo zboží CBAM importováno. Dvě možné hodnoty: EU prostřednictvím celního prohlášení o dovozu a EU jiným způsobem.
-Míra zboží (za režim) Uvolnění skutečných produktů/ Uvolnění skutečných produktů do jiných produktů	Tato datová skupina obsahuje množství zboží CBAM podle celního režimu.
Indikátor režimu	Indikátor režimu. Aktivní zušlechťovací styk = 1, ostatní = 0
Čistá hmotnost	Čistá hmotnost se použije pro zboží CBAM, které se měří v kg (nebo v tunách).
Doplňkové jednotky	Doplňkové jednotky se používají pro zboží CBAM, které má speciální měrnou jednotku.
Typ měrné jednotky	Typ měrné jednotky množství CBAM zboží.
- ----- Zvláštní odkazy na zboží	Jedná se o prvek, který se používá v případě, že existují zvláštní odkazy týkající se CBAM zboží.
Další informace	Do tohoto prvku může deklarant zapsat jakékoli další informace, které se vztahují k místu, kde je tento prvek umístěn.
Množství zboží (dovážené)	Jedná se o prvek, která obsahuje množství dovezeného zboží CBAM.
Čistá hmotnost	Čistá hmotnost se použije pro zboží CBAM, které se měří v kg (nebo v tunách).

Název datového prvku	Definice
Doplňkové jednotky	Doplňkové jednotky se používají pro zboží CBAM, které má speciální měrnou jednotku.
Typ měrné jednotky	Typ měrné jednotky množství CBAM zboží.
----Celkové emise dovezeného zboží	Jedná se o prvek, který se používá v případě, že existují zvláštní odkazy týkající se CBAM zboží.
Emise zboží na jednotku výrobku	Do tohoto prvku může deklarant zapsat jakékoli další informace, které se vztahují k místu, kde je tento prvek umístěn. Hodnota je výsledkem následujícího dělení: Celkové emise zboží / Množství zboží (dovážené) - buď čistá hmotnost, nebo doplňkové jednotky.
Celkové emise zboží	Tento prvek se používá k zaznamenání celkových přímých i nepřímých emisí. Hodnota tohoto pole se musí rovnat součtu přímých emisí zboží + nepřímých emisí zboží.
Přímé emise zboží	Tento prvek se používá k uchování celkových přímých emisí. Hodnota tohoto pole se musí rovnat součtu všech přímých emisí zařízení.
Nepřímé emise zboží	Tento prvek se používá k zaznamenání celkových nepřímých emisí. Hodnota tohoto pole se musí rovnat součtu všech nepřímých emisí zařízení.
Typ jednotky měření emisí	Tento prvek označuje, že emise jsou měřeny v tunách.
----Podkladové dokumenty (pro zboží)	Tento prvek existuje na úrovni importovaného zboží CBAM. Slouží k poskytování veškerých podkladových dokumentů.
Pořadové číslo	Pořadové číslo podkladového dokumentu.
Typ	Typ podkladového dokumentu (je uveden v části Podkladové dokumenty (pro zboží)).
Země vydání dokumentu	Země, kde byl podkladový dokument vydán.
Pořadové číslo	Pořadové číslo podkladového dokumentu.
Pořadové číslo řádku dokumentu	Pořadové číslo řádku dokumentu, je číslo položky importovaného zboží, kterému odpovídají podkladové doklady.
Název vydávajícího orgánu	Orgán, který podkladový dokument vydal.
Datum zahájení platnosti	Datum začátku platnosti podkladového dokumentu.
Datum ukončení platnosti	Datum ukončení platnosti podkladového dokumentu.
Popis	Textový prvek pro popis podkladového dokumentu.
- ---- Přílohy	Jedná se o prvek, který slouží k připojení souboru nebo zadání adresy URL.
Název souboru	Název souboru přílohy.
URI	Odkaz URI přílohy.
MIME	MIME přílohy.
Zahrnutý binární objekt	Skutečný binární objekt.

Název datového prvku	Definice
----Poznámky	Jedná se o prvek, který existuje ve všech úrovních zprávy, aby do ní deklarant mohl vložit další informace.
Další informace	Do tohoto prvku může deklarant zapsat jakékoli další informace, které se týkají dané lokality, kde je umístěn.
----Emise zboží CBAM	Jedná se o prvek pro emise zboží CBAM. Pro každé zboží CBAM může existovat až 999 záznamů.
Pořadové číslo emisí	Tento prvek udává číslo každé emise zboží CBAM. Jedná se o pořadové číslo.
Země výroby	
-Název společnosti, která provozuje zařízení	Jedná se o prvek, který definuje informace týkající se názvu společnosti zařízení.
ID provozovatele	Jedinečné identifikační číslo provozovatele. ID provozovatele je alfanumerická hodnota definovaná uživatelem.
Jméno provozovatele	Jméno provozovatele.
- -----Adresa	Tento prvek slouží k definování údajů adresy názvu společnosti provozující zařízení.
Kód země	Kód země zařízení
Dílčí zeměpisný prvek	Dílčí zeměpisný prvek, ve které se provozovatel nachází.
Město	Město, ve kterém se provozovatel nachází.
Ulice	Název ulice, kde se provozovatel nachází.
Další řádek ulice	Název ulice, kde se provozovatel nachází.
Číslo	Číslo ulice, ve které se provozovatel nachází.
Poštovní směrovací číslo	Poštovní směrovací číslo místa, kde se provozovatel nachází.
P.O. Box	P.O. box adresy.
-----Kontaktní údaje	Tento prvek slouží k definování kontaktních údajů provozovatele zařízení.
Název/Jméno	Celé jméno (osoby nebo společnosti) deklaranta.
Telefonní číslo	Telefonní číslo osoby, které je přiřazeno v kontaktních údajích provozovatele.
e-mail	E-mail osoby, která je přiřazena v kontaktních údajích provozovatele.
- ----Zařízení	Tento prvek definuje informace o zařízení (továrně), kde se zboží CBAM vyrábí.
ID zařízení	Jedinečné ID zařízení. ID zařízení je alfanumerická hodnota definovaná uživatelem.
Název zařízení	Název zařízení.
Hospodářská činnost	Definice hospodářské činnosti zařízení.
- -----Adresa	Adresa zařízení.

Název datového prvku	Definice
Země usazení	Země, kde je usazeno zařízení, které zboží vyrobilo, nebo deklarant.
Dílčí zeměpisný prvek	Dílčí zeměpisný prvek, ve které se zařízení nachází.
Město	Město, ve kterém se zařízení nachází.
Ulice	Název ulice, kde se zařízení nachází.
Další řádek ulice	Název ulice, kde se zařízení nachází.
Číslo	Číslo ulice, ve které se zařízení nachází.
Poštovní směrovací číslo	Poštovní směrovací číslo místa zařízení.
P.O. Box	P.O. box adresy.
Číslo pozemku nebo parcely	Číslo pozemku nebo parcely.
UNLOCODE	UNLOCODE, jak je definován v příloze B UCC.
Zeměpisná šířka	Zeměpisná šířka souřadnic.
Zeměpisná délka	Zeměpisná délka souřadnic.
Typ souřadnic	Typ souřadnic (GPS/GNSS).
-Množství zboží (vyrobena)	Jedná se o prvek, který obsahuje množství zboží CBAM, které se vyrábí v konkrétním zařízení.
Čistá hmotnost	Čistá hmotnost se použije pro zboží CBAM, které se měří v kg (nebo v tunách).
Doplňkové jednotky	Doplňkové jednotky se používají pro zboží CBAM, které má speciální měrnou jednotku.
Typ měrné jednotky	Typ měrné jednotky množství CBAM zboží.
-Emise zařízení	Jedná se o prvek, který obsahuje emise, jež byly vyprodukovány v rámci emisí zboží.
Celkové emise zařízení	Celkové množství emisí vyprodukovaných pro dané množství zboží. Hodnota tohoto pole se musí rovnat součtu přímých emisí ze zařízení + nepřímých emisí ze zařízení.
Přímé emise zařízení	Množství přímých emisí zařízení vyprodukovaných pro konkrétní množství zboží. Hodnota tohoto pole se musí rovnat výsledku následujících vzorců: Množství zboží x měrné (přímé) vložené emise.
Nepřímé emise zařízení	Množství nepřímých emisí vyprodukovaných pro konkrétní množství konkrétního zboží. Hodnota tohoto pole se musí rovnat výsledku následujících vzorců: Množství zboží x Specifické (nepřímé) vložené emise.
Typ měrné jednotky emisí	Tento prvek označuje, že emise jsou měřeny v tunách.
- ----- Přímé vložené emise	Jedná se o prvek, který obsahuje informace týkající se přímých vložených emisí.
Způsob stanovení	Způsob stanovení přímých vložených emisí. Možné hodnoty jsou: Hodnoty: Skutečná data, Výchozí hodnota.

Název datového prvku	Definice
Způsob stanovení (elektřina)	Způsob stanovení přímých vložených emisí v případě, že je zbožím CBAM elektřina.
Typ příslušné metodiky vykazování	Typ příslušné metodiky vykazování použité pro výpočet emisí CBAM zboží při výrobě.
Příslušná metodika vykazování	Aktuální příslušná metodika vykazování.
Specifické (přímé) vložené emise	Jedná se o prvek, který deklaruje emise na měrnou jednotku vyrobeného produktu.
Jiný údaj o zdroji	Tento prvek se používá k deklarování jiného zdroje.
Zdroj emisního faktoru (pro elektřinu)	Zdroj emisního faktoru v případě, že CBAM zboží je elektřina.
Emisní faktor	Tento prvek se používá pouze v případě, že CBAM zboží je elektřina, a vyjadřuje množství tun CO2 na MWh.
Dovážená elektřina	Množství dovezené elektřiny. Použije se pouze v případě přímých vložených emisí, kdy CBAM zboží je elektřina.
Celkové vložené emise dovezené elektřiny	Množství vyprodukovaných tun CO2 na množství dovezené elektřiny. Použije se pouze v případě přímých vložených emisí, pokud je CBAM zboží elektřina.
Typ měrné jednotky	Typ měrné jednotky množství CBAM zboží.
Zdroj hodnoty emisního faktoru	Slouží k uvedení dalších informací o zdroji hodnoty emisí.
Odůvodnění	To slouží k odůvodnění alternativní standardní hodnoty použité v emisním faktoru. Použije se pouze v případě přímých vložených emisí, kdy je CBAM zboží elektřina.
Plnění podmínek	Slouží k deklarování všech informací souvisejících s vlastními deklarovanými daty. Použije se pouze v případě přímých vložených emisí, kdy je CBAM zboží elektřinou.
- ----- Nepřímé vložené emise	Jedná se o prvek, který obsahuje informace týkající se nepřímých vložených emisí. Nepoužije se, pokud je jako zboží vybrána elektřina.
Způsob stanovení	Typ stanovení nepřímých vložených emisí. Možné hodnoty jsou: Skutečné údaje, Standardní hodnota.
Zdroj emisního faktoru	Tento prvek se používá k deklarování informací z literatury nebo zveřejněných statistickým úřadem.
Emisní faktor	Tento prvek se používá k vyjádření tun CO2 na MWh.
Specifické (nepřímé) vložené emise	Tímto prvkem se deklarují emise na měrnou jednotku vyrobeného produktu. Při automatickém výpočtu je hodnota tohoto prvku výsledkem následujícího vzorce: Spotřebovaná elektřina (MWh/tunu CBAM zboží) * emisní faktor (tuny CO2/MWh).
Typ měrné jednotky	Typ měrné jednotky množství CBAM zboží.
Spotřebovaná elektřina	Spotřebovaná elektřina (MWh na měrnou jednotku výrobku).

Název datového prvku	Definice
Zdroj elektřiny	Tento prvek se používá k deklarování zdroje elektřiny. Možné hodnoty: " Přímé technické propojení s výrobcem elektřiny ". "(dvoustranná) smlouva o nákupu elektřiny", "odebraná ze sítě".
Jiný údaj o zdroji	Tento prvek se používá k deklarování jiného zdroje.
Zdroj hodnoty emisního faktoru	Slouží k uvedení dalších informací o zdroji hodnoty emisí. Použije se pouze v položce Přímé vložené emise, pokud je CBAM zboží elektřina.
- ----- Výrobní metoda a kvalifikační parametry	Tento prvek obsahuje informace týkající se metody výroby a kvalifikačních parametrů emisí.
Pořadové číslo	Pořadové číslo výrobní metody
ID metody	Jedinečné ID výrobní metody.
Název metody	Název výrobní metody.
Identifikační číslo konkrétní ocelárny	Specifické identifikační číslo ocelárny
Další informace	Do tohoto prvku může deklarant zapsat jakékoli další informace, které se vztahují k místu, kde je tento prvek umístěn.
-Kvalifikační parametry pro přímé emise	Tento prvek obsahuje informace týkající se kvalifikačních parametrů přímých emisí.
Pořadové číslo	Pořadové číslo parametru
Způsob stanovení	Způsob stanovení přímých vložených emisí. Možné hodnoty jsou: Skutečné údaje, Standardní hodnota.
ID parametru	ID použitého parametru
Název parametru	Název použitého parametru
Popis	Textový prvek pro popis parametru
Typ hodnoty parametru	Typ parametru (např. procento, číslo, text).
Hodnota parametru	Skutečná hodnota parametru
Další informace	Do tohoto prvku může deklarant zapsat jakékoli další informace, které se vztahují k místu, kde je tento prvek umístěn.
-Kvalifikační parametry nepřímých emisí	Tento prvek obsahuje informace týkající se kvalifikačních parametrů nepřímých emisí.
Pořadové číslo	Pořadové číslo parametru
Způsob stanovení	Způsob stanovení přímých vložených emisí. Možné hodnoty jsou: Skutečné údaje, Standardní hodnota.
ID parametru	ID použitého parametru
Název parametru	Název použitého parametru
Popis	Textový prvek pro popis parametru
Typ hodnoty parametru	Typ parametru (např. procento, číslo, text).

Název datového prvku	Definice
Hodnota parametru	Skutečná hodnota parametru
Další informace	Do tohoto prvku může deklarant zapsat jakékoli další informace, které se vztahují k místu, kde je tento prvek umístěn.
- ----- Podkladové dokumenty (pro definici emisí)	Tento prvek existuje na úrovni emisí CBAM Zboží. Slouží k poskytování veškerých podkladů.
Pořadové číslo	Pořadové číslo dokumentu
Typ emisního dokumentu	Tento prvek se používá k definování typu deklarovaného dokumentu emisí. Nachází se v podpůrných dokumentech (pro definici emisí).
Země vydání dokladu	Země, kde byl podkladový doklad vydán.
Referenční číslo	Referenční číslo podkladového dokumentu.
Číslo položky dokumentu	Číslo položky dokladu je číslo položky importovaného zboží, kterému odpovídají podkladové doklady.
Název vydávajícího orgánu	Orgán, který podkladový dokument vydal.
Datum zahájení platnosti	Datum začátku platnosti podkladového dokumentu
Datum ukončení platnosti	Datum ukončení platnosti podkladového dokumentu
Popis	Textový prvek pro popis podkladového dokumentu.
- ----- Přílohy	Jedná se o prvek, který slouží k připojení souboru nebo zadání adresy URL.
Název souboru	Název souboru přílohy.
URI	Odkaz URI přílohy.
MIME	MIME přílohy.
Zahrnutý binární objekt	Skutečný binární objekt.
-Splatná cena uhlíku	Tento prvek slouží k poskytování informací o emisích CO ₂ , které měly být zpoplatněny.
Pořadové číslo	Pořadové číslo splatné ceny uhlíku
Typ nástroje	Tento prvek se používá k popisu typu použitého nástroje. Možné hodnoty jsou: Cena uhlíku placená v rámci vnitrostátního systému obchodování s emisemi, Cena uhlíku placená v rámci vnitrostátního systému obchodování s emisemi, Cena uhlíku placená v rámci vnitrostátního systému obchodování s emisemi regionální ETS.
Popis a označení právního aktu	Tento prvek se používá pro odkaz na popis právního aktu.
Výše splatné ceny uhlíku	Množství emisí CO ₂ .
Měna	Měna použitá pro deklarovanou částku, která má být vyplacena.
Směnný kurz	Směnný kurz měny vztažený k EURO. Jedná se o základní směnný kurz stanovený komisí EU.
Částka (EURO)	Částka splatné ceny uhlíku vyjádřená v měně EURO.

Název datového prvku	Definice
Kód země	Kód země.
-Zboží, na které se vztahuje splatná cena uhlíku	Tento prvek slouží k poskytování informací o zboží, za které byly emise CO2 zpoplatněny.
Pořadové číslo	Pořadové číslo.
Druh zahrnutého zboží	Tento prvek se používá k deklarování druhu zboží, na které se vztahuje cena uhlíku. Jedná se o kodifikovaný seznam s možnými hodnotami: Skutečný produkt nebo Ostatní materiály.
Kód KN zahrnutého zboží	Kód KN zahrnutého výrobku. Používá se pouze pro informační účely.
Množství zahrnutých emisí	Množství zahrnutých emisí.
Množství, na něž se vztahují bezplatné povolenky, jakákoli sleva nebo jiná forma náhrady	Množství emisí, na které se vztahuje jakákoli forma kompenzace.
Doplňující informace	Tento prvek se používá k zadání jakýchkoli doplňujících informací týkajících se produktu, na který se vztahuje zaplacená cena uhlíku.
Další informace	Do tohoto prvku může deklarant zapsat jakékoli další informace, které se vztahují k místu, kde je tento prvek umístěn.
Množství zboží (zahrnuté)	Tento prvek slouží k poskytnutí množství zboží, za které již byla cena uhlíku zaplacená.
Čistá hmotnost	Čistá hmotnost se použije pro zboží CBAM, které se měří v kg (nebo v tunách).
Doplňkové jednotky	Doplňkové jednotky se používají pro zboží CBAM, které má speciální měrnou jednotku.
Typ měrné jednotky	Typ měrné jednotky množství CBAM Zboží.
- ---- Poznámky	Jedná se o prvek, který existuje ve všech úrovních zprávy, aby do ní deklarant mohl vložit další informace.
Pořadové číslo	Pořadové číslo poznámky
Další informace	Jakékoli další informace

Tabulka 5: Definice

2 OBECNÉ INFORMACE

2.1 PŘEHLED SYSTÉMU

Portál deklarantů mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) je rozhraní, které je nabízeno oznamujícím deklarantům CBAM pro účely podání a správy čtvrtletních zpráv v přechodném rejstříku CBAM.

Nařízení CBAM se začne zatím bez finančního vyrovnání uplatňovat od 1. října 2023; po tomto datu bude následovat přechodné období až do 1. ledna 2026. Během tohoto období budou muset dovozci zboží, které spadá do oblasti působnosti CBAM, pouze vykazovat emise skleníkových plynů obsažené v jejich dovozu a nebude docházet k žádným finančním vyrovnáním.

Dovozci musí čtvrtletně vykazovat emise obsažené ve zboží dovezeném během předchozího čtvrtletí kalendářního roku a vykazovat přímé a nepřímé emise i veškeré ceny uhlíku skutečně zaplacené v zahraničí. Tento proces založený pouze na podávání zpráv bude trvat až do konce roku 2025, přičemž poslední zpráva CBAM bude podána za čtvrté čtvrtletí roku 2025 (období od 1. října do 31. prosince) nejpozději do 31. ledna 2026. Zprávy lze začít podávat na portálu CBAM po skončení vykazovaného období (např. za 4. čtvrtletí 2023 lze zprávy začít podávat 1.st ledna 2024).

Každý dovozce zboží CBAM usazený v členském státě EU je povinen předkládat zprávy prostřednictvím Portálu deklarantů CBAM. Podle článku 2 (Definice) Prováděcího nařízení (17/8/2023) může zprávu CBAM předložit jeden z těchto subjektů:

- (a) dovozce, který podává celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu svým vlastním jménem a na svůj účet;
- (b) osoba, která je držitelem povolení k podání celního prohlášení podle čl. 182 odst. 1 Nařízení (EU) č. 952/2013 a která deklaruje dovoz zboží;
- (c) nepřímý celní zástupce, pokud celní prohlášení podává nepřímý celní zástupce zvolený v souladu s článkem 18 Nařízení (EU) č. 952/2013, pokud je dovozce usazen mimo Unii nebo pokud nepřímý celní zástupce souhlasil s oznamovací povinností v souladu s článkem 32 Nařízení (EU) 2023/956.

Oznamující deklarant CBAM může v případě potřeby předložit zprávu pro více dovozců. Za čtvrtletí lze podat jedno hlášení CBAM.

Portál deklarantů CBAM je přístupný prostřednictvím internetových prohlížečů. Oprávnění k přístupu uděluje systém UUM &DS.

2.2 POVOLENÍ K OPRÁVNĚNÉMU POUŽITÍ

Portál deklarantů CBAM mohou používat oznamující deklaranti CBAM, kteří jsou registrováni v UUM &DS.

2.3 UŽIVATELSKÁ PODPORA

Oznamující deklaranti CBAM se musí obrátit na kontaktní místo svého příslušného národního orgánu, a to jak v případě obchodních, tak i technických problémů.

3 ZAČÍNÁME

3.1 ROLE A POVINNOSTI

Přístup na portál deklarantů CBAM je povolen pouze dovozcům a nepřímým celním zástupcům, kteří se zaregistrovali v UUM &DS a získali obchodní profil oznamujícího deklaranta CBAM.

Jejich příslušný vnitrostátní orgán nebo národní celní správa (v závislosti na řešení správy uživatelských přístupů, které si každý příslušný vnitrostátní orgán zvolí) bude odpovědný/á za přidělení obchodního profilu oznamujícího deklaranta CBAM v UUM&DS. Postup registrace uživatele je definován v [R01] uvedeném v části 1.5 Referenčního dokumentu.


3.2 PŘÍSTUP NA PORTÁL DEKLARANTA CBAM

Přístup na portál deklarantů CBAM je zřízen prostřednictvím systému UUM &DS. Systém UUM &DS se používá k autentizaci oznamujících deklarantů CBAM.

Krok #1: Uživatel klikne na následující odkaz:

[//cbam.ec.europa.eu/declarant](https://cbam.ec.europa.eu/declarant).


Krok #2: Uživatel je přesměrován na autentizační stránku systému UUM &DS, kde je třeba vyplnit následující informace: země, druh aktéra, druh ID, ID. Doména může být buď "Carbon Border Adjustment Mechanism" (Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích), nebo "Customs" (Celní správa) na základě rozhodnutí státu. Delegování na zaměstnance je podporováno, další informace naleznete v příručce UUM&DS R01.



Obrázek 1: Autentizační stránka UUM&DS

Krok č. 3: Na další obrazovce je uživatel vyzván k zadání uživatelského jména a hesla na základě autentizačního systému definovaného v jeho uživatelském profilu UUM&DS.

Krok č. 4: Po úspěšném přihlášení je uživatel přesměrován na hlavní panel portálu oznamujících deklarantů CBAM.



Obrázek 2: Portál oznamujících deklarantů CBAM – hlavní panel

3.3 ODHLÁŠENÍ Z PORTÁLU OZNAMUJÍCÍCH DEKLARANTŮ CBAM

Možnost "Odhlásit se", která se zobrazuje v pravém horním rohu nabídky domovské stránky portálu CBAM, není funkční a bude odstraněna v některé z následujících verzí registru CBAM. Uživatel však může zavřít okno/záložku webového prohlížeče, aby opustil registr CBAM.

Vezměte prosím na vědomí, že uživatel bude po uplynutí určité doby automaticky odhlášen a následně bude muset provést opětovné přihlášení v systému UUM&DS.




Obrázek 3: Odhlášení

3.4 DOMOVSKÁ STRÁNKA OZNAMUJÍCÍHO DEKLARANTA

Po přihlášení uživatele do portálu CBAM se zobrazí domovská stránka portálu CBAM. K dispozici jsou tyto položky:

1. **Moje čtvrtletní zprávy:** Po kliknutí sem se deklarantovi zobrazí tabulka uspořádaná podle čtvrtletí roku. Pro každé čtvrtletí může, ale nemusí být k dispozici zpráva CBAM. Pokud zpráva CBAM existuje, může si ji oznamující deklarant zobrazit. Pokud žádná zpráva CBAM vytvořena není a vykazované období je otevřené pro předkládání zpráv CBAM, pak si oznamující deklarant může zprávu vytvořit nebo ji nahrát ve formátu XML s přílohami zabalenými v souboru ZIP.
2. **Zařízení:** Po kliknutí sem může oznamující deklarant vidět seznam svých zařízení. Může zobrazit seznam vložených zařízení, zobrazit konkrétní zařízení, upravit záznam o zařízení nebo zařízení odstranit. Každé zařízení má přiděleného jednoho provozovatele. Doporučuje se nejprve vytvořit seznam provozovatelů a následně seznam zařízení.
3. **Provozovatelé:** Po kliknutí sem může oznamující deklarant vidět seznam svých provozovatelů. Může si seznam vložených provozovatelů prohlédnout, zobrazit si konkrétního provozovatele, upravit záznam o provozovateli nebo ho smazat.

4. **Moji dovozci:** Po kliknutí sem může oznamující deklarant, který jedná jako nepřímý zástupce, zobrazit seznam svých dovozců. Oznamující deklarant může vybrat dovozce a zobrazit jeho profil a tabulku jím dováženého zboží.
5. **Informace:** Kliknutím na "Informace" získá oznamující deklarant přístup k několika zdrojům. Patří mezi ně kontaktní informace NCA, seznam zboží CBAM a legislativa CBAM.
6. **Žádosti:** Po kliknutí se deklarantům zobrazí:
 - **Příchozí žádosti:** Jedná se o žádosti zaslané z NCA ohlašujícímu deklarantovi. Oznamující deklarant může využít možnosti filtru k prohlížení nevyřízených žádostí NCA, čekajících na vyřízení.
 - **Odchozí žádosti:** Jedná se o žádosti iniciované oznamujícím deklarantem a zaslané NCA. Oznamující deklarant může pomocí dostupných možností filtru sledovat žádosti deklaranta, čekající na odpověď NCA.
7. **Informace o mém profilu:** Po kliknutí sem může oznamující deklarant vidět informace o přihlášeném uživateli na pravé straně a informace o oznamujícím deklarantovi na levé straně.




Obrázek 4: Portál CBAM – domovská stránka oznamujícího deklaranta

3.5 HLAVNÍ NAVIGAČNÍ LIŠTA

Hlavní navigační menu se nachází na levé straně obrazovky.

Kliknutím na ikonu  vlevo nahoře se navigační lišta vlevo rozbalí (viz obrázek 5 Domovská stránka oznamujícího deklaranta CBAM s rozšířenou navigační lištou). Možnosti jsou stejné jako na domovské stránce.



Obrázek 5: Domovská stránka oznamujícího deklaranta CBAM s rozšířenou navigační lištou

3.6 OBECNÉ CHOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRAŇÍ

Níže je uveden přehled obecného chování uživatelského rozhraní.

- a) Zpráva – Pole označená červenou hvězdičkou jsou povinná.

Commodity

HS sub-heading code * 720000 - IRON AND ST... x

CN code * 00 - IRON AND STEEL v

Obrázek 6: Označení povinných polí

- b) Zpráva – Číslo v pravém horním rohu každého pole udává maximální počet znaků, které lze do daného pole zadat.

Popis zboží * 498

ŽELEZO A OCEL

Description of goods * 498

IRON AND STEEL

Obrázek 7: Označení maximálního počtu znaků

- c) Chyby při ověřování – chyby ověření se zobrazí v každé záložce. Číslo zobrazené v dané záložce označuje počet chyb, které je zapotřebí opravit.

Goods imported 72000000

Importer Representative Goods imported 3 Supplementary

Please correct the following: 3 errors

Requested procedure: | Procedure This field is required

Net mass: | Goods measure (per procedure) This field is required and greater than 0

Type of measurement unit: | Goods measure (per procedure) This field is required

Obrázek 8: Chyby při ověřování

3.7 ZÁKLADNÍ SYSTÉMOVÉ FUNKCE

3.7.1 Změna jazyka uživatelského rozhraní

Postupujte podle pokynů v bodě 4.8 Předvolby.

3.7.2 Změna kontaktních údajů

Postupujte podle pokynů v bodě 4.7 Údaje o mém profilu.

3.8 INFORMACE O STAVU ZPRÁVY CBAM

Tato část popisuje jednotlivá stadia čtvrtletní zprávy CBAM a také ilustruje přechody mezi jednotlivými stadii čtvrtletní zprávy CBAM během jejího vzniku a trvání.

3.8.1 Popis stavů


Následující tabulka zahrnuje stadia vývoje čtvrtletní zprávy CBAM během doby jejího vzniku a trvání včetně příslušných popisů jednotlivých stadií.

Stav	Popis
Návrh	Počáteční stadium. Zpráva je připravována oznamujícím deklarantem CBAM.
Podáno	Zpráva byla podána.
V režimu změn	Zpráva je dodatečně pozměňována oznamujícím deklarantem CBAM.
Zneplatněno	Zpráva je oznamujícím deklarantem CBAM zneplatněna. Pro dané vykazované období lze vytvořit novou zprávu.
Registrováno	Zpráva je oficiálně zaregistrována a je k dispozici pro další úkony ze strany orgánů EU a příslušných vnitrostátních orgánů. Status zprávy se automaticky změní na „zaregistrováno“ po uplynutí lhůty pro podání zprávy.
V procesu hodnocení (Evropská komise)	Čtvrtletní zprávu CBAM posuzuje Evropská komise
Postoupeno příslušnému vnitrostátnímu orgánu	Čtvrtletní zpráva CBAM je přidělena k posouzení příslušnému vnitrostátnímu orgánu.
V procesu přezkumu (NCA)	Příslušný vnitrostátní orgán zahájil proces přezkumu
Vyřazení	Čtvrtletní zpráva CBAM byla vyřazena příslušným vnitrostátním orgánem. Jedná se o konečné stadium.
V režimu opravy	Zpráva je opravována oznamujícím deklarantem CBAM (buď na žádost příslušného vnitrostátního orgánu, nebo samotného oznamujícího deklaranta, je-li zpráva ve stadiu „přezkumu příslušným vnitrostátním orgánem“).
Soudní spor	Čtvrtletní zpráva CBAM je předmětem soudního sporu.
Dokončeno	Hodnocení zprávy bylo dokončeno. Budoucí potenciální stadia jsou „Zrušeno“ nebo „Archivováno“.
Zrušeno	Jakmile je zpráva dokončena, může být její status změněn na „zrušeno“
Archivováno	Jakmile je zpráva dokončena, může být její status změněn na „Archivováno“.

Tabulka 6: CBAM Seznam stavů

3.8.2 Diagram přechodu stavů

Následující Schéma přechodu mezi jednotlivými stadii zprávy CBAM znázorňuje celý životní cyklus čtvrtletní zprávy CBAM, interakci mezi oznamujícím deklarantem a systémem CBAM a také interakci mezi Komisí (EK), resp. příslušnými vnitrostátními orgány (NCA) a systémem CBAM z hlediska přezkumu čtvrtletní zprávy CBAM.



Obrázek 9: Diagram přechodu stavů

4 POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU OZNAMUJÍCÍM DEKLARANTEM CBAM


V tomto bodu jsou popsány hlavní úkony, které může oznamující deklarant CBAM na Portálu deklarantů CBAM provádět.

4.1 SEZNAM PROVOZOVATELŮ

Systém CBAM umožňuje uchovávat informace o provozovatelích výrobních zařízení ve třetích zemích. Umožňuje ukládat provozovatele do seznamu provozovatelů, aby pak bylo možné snadno předvyplnit příslušné informace při vytváření zprávy CBAM.

4.1.1 Vytvořit provozovatele

- 1) Otevřete „Seznam provozovatelů“ buď kliknutím na ikonu „Provozovatelé“ na ovládacím panelu domovské stránky, anebo kliknutím na odkaz „Provozovatelé“ vlevo v navigačním menu.
- 2) Klikněte na tlačítko „Vytvořit provozovatele“ v pravém horním rohu.



Obrázek 10: Provozovatel – Vytvořit

- 3) Vyplňte informace s údaji o provozovateli (viz Obrázek 11: Obrazovka s podrobnostmi o provozovateli). Dbejte na to, abyste používali latinku (alfanumerické znaky).

Create an operator

Operator ID * [17]

Operator name * [70]

Address

Country code * [v]

Sub-division [35]

City [35]

Street [70]

Street additional line [70]

Number [35]

Postcode [17]

P.O. Box [70]

Contact person

Add new

Contact details


Name * [70]

E-mail * [256]

Phone number * [35]


Obrázek 11: Obrazovka s podrobnostmi o provozovateli

- 4) Ujistěte se, že jsou vyplněna alespoň povinná pole (označená červenou hvězdičkou). Pokud je toto hotovo bude aktivováno tlačítko „Vytvořit“ v pravém horním rohu.



Obrázek 12: Vytvořit provozovatele

- 5) Jakmile je provozovatel vytvořen, zobrazí se také na seznamu provozovatelů.



Operator ID	Operator name	Country code	City	Actions
ChinaSteel	Shanghai MingShuo Steel Co	CN	Shanghai	

Obrázek 13: Seznam provozovatelů

4.1.2 Smazat provozovatele

V seznamu provozovatelů,



Operator ID	Operator name	Country code	City	Actions
ChinaSteel	Shanghai MingShuo Steel Co	CN	Shanghai	

Obrázek 14: Seznam provozovatelů – Smazat.

pokud kliknete na ikonu  u konkrétního provozovatele, zobrazí se potvrzovací zpráva, která umožní potvrdit akci „Smazat provozovatele“.



Delete ChinaSteel, Shanghai MingShuo Steel Co

Are you sure you want to delete this operator?
Once deleted, it cannot be recovered.

Cancel Delete

Obrázek 15: Smazat provozovatele – potvrzení.

Chcete-li pokračovat a provozovatele opravdu smazat, je třeba kliknout na tlačítko „Smazat“ v potvrzovací zprávě.

4.1.3 Upravit provozovatele

V seznamu provozovatele,

Operator ID	Operator name	Country code	City	Actions
ChinaSteel	Shanghai MingShuo Steel Co	CN	Shanghai	 

Obrázek 16: Seznam provozovatelů

když kliknete na ikonu  u konkrétního provozovatele, otevře se okno s detaily o provozovateli. Po dokončení změn je třeba kliknout na tlačítko "Uložit", aby se aktualizované informace o provozovateli uložily. V případě, že změny nejsou nutné, je třeba kliknout na tlačítko "Zrušit".

Operator ID: ChinaSteel
Operator name: Shanghai MingShuo Steel Co

Operator ID: ChinaSteel
Operator name: Shanghai MingShuo Steel Co

Address
Country code: CN - China
Sub-division: Unknown
City: Shanghai
Street: Min haoou 23
Street additional line:
Number:

Obrázek 17: Akce – Uložit a zrušit

4.2 SEZNAM ZAŘÍZENÍ

Systém CBAM umožňuje ukládat informace o výrobních zařízeních ve třetích zemích. Doporučuje se ukládat zařízení do seznamu zařízení, aby bylo možné snadno předvyplnit příslušné informace při vytváření zprávy CBAM.

4.2.1 Vytvořit zařízení

- 1) Otevřete „Seznam zařízení“ buď kliknutím na ikonu „Zařízení“ na ovládacím panelu domovské stránky, anebo kliknutím na odkaz „Zařízení“ vlevo v navigačním menu.
- 2) Klikněte na tlačítko „Vytvořit zařízení“ v pravém horním rohu.

European Commission | CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism

DEMO User | CbamMonitor

Installation ID	Installation name	Country of establishment	City	Actions

Obrázek 18: Seznam zařízení

- 3) Vyplňte údaje do záložky zařízení (viz Obrázek 19: Zařízení - Podrobnosti). Dbejte na to, abyste použili latinku (alfanumerické znaky).

Create an installation

Installation ID *

Installation name *

Address

Country of establishment *

Sub-division

City

Street

Street additional line

Number

Postcode

PO Box

UNLOCODE

Type to search UNLOCODE

Coordinate latitude (N-S)

Coordinate longitude (E-W)

Type of coordinates

The company name of the installation *

[Search in third country installation operators registry](#)

Obrázek 19: Zařízení – podrobnosti

- 4) Je třeba vyplnit všechna povinná pole označená červenou hvězdičkou.
- 5) Zařízení musí být propojeno s provozovatelem. Toho dosáhnete kliknutím na tlačítko "Hledat v seznamu provozovatelů zařízení třetích zemí".



Obrázek 20: Zařízení – Hledat v seznamu provozovatelů zařízení třetích zemí

- 6) Zobrazí se provozovatelé, kteří již byli vytvořeni a jsou na seznamu provozovatelů. Seznam lze filtrovat podle: ID provozovatele, názvu provozovatele, kódu země, města.

Search in operator registry

	Operator ID	Operator name	Country code	City
☐	OP03-0001	Carousel Logistics LTD	CA	Vancouver
☐	OP04-0001	TR Steel Operator LTD	TR	Istanbul
☐	OP05-0002	CN Steel Operator LTD	CM	Shanghai
☐	OP07-0003	Goldfinder, Inc.	US	Fort Knox
☐	OP07-0004	Thunderball	BS	Nassau

Items per page 10
Showing 1-5 of 5

Cancel OK

Obrázek 21: Vyhledávání v seznamu provozovatelů

- 7) Vyberte požadovaného provozovatele. Klikněte na ikonu  a změní se na .
- 8) Klikněte na tlačítko "OK" v pravém dolním rohu dialogového okna seznamu provozovatelů.
- 9) Tím byl vytvořen vztah mezi zařízením a provozovatelem a údaje o provozovateli budou uloženy do seznamu.

The company name of the installation *

 Search in third country installation operators registry

OP07-0003, Goldfinder, Inc. Delete 

Operator ID	Operator Name
OP07-0003	Goldfinder, Inc.

Address


Country code	Sub-division	City	Street
US	USA Subdivision	Fort Knox	Fort Knox Street
Street additional line	Number	Postcode	P.O. Box
Fort Knox Street Additional line	10	40107	PO BOX 40107

Contact person

Name	E-mail	Phone number
OP07-0003 Contact name	OP07-0003@cbam.com	(502) 943-1000

Obrázek 22: Zařízení – Propojení údajů o provozovateli

10) Tlačítko „Vytvořit“ v pravém horním rohu je nyní aktivováno.




Obrázek 23: Zařízení – Tlačítko Vytvořit

11) Jakmile je zařízení vytvořeno, bude uloženo v seznamu zařízení.

4.2.2 Smazat zařízení


V seznamu zařízení,



Installation ID	Installation name	Country of establishment	City	Actions
IN01	Bursa steel factory INC	TR	Istanbul	 
IN02	JMA Steel Factory INC	CA	Vancouver	 

Obrázek 24: Registr zařízení – Smazat

pokud kliknete na ikonu  u konkrétního zařízení, zobrazí se potvrzovací zpráva, která umožní potvrdit akci „Smazat zařízení“.




Obrázek 25: Smazat zařízení – Potvrzovací zpráva.

Chcete-li pokračovat v odstranění zařízení, je třeba kliknout na tlačítko "Smazat" v potvrzovací zprávě.

4.2.3 Úprava zařízení

V seznamu zařízení,



Operator ID	Operator name	Country code	City	Actions
ChinaSteel	Shanghai MingShuo Steel Co	CN	Shanghai	 

Obrázek 26: Seznam zařízení – Upravit

Když kliknete na ikonu  u konkrétního zařízení, otevře se okno s detaily o zařízení. Po dokončení změn je třeba kliknout na tlačítko "Uložit", aby se aktualizované informace o zařízení uložily. V případě, že změny nejsou nutné, je třeba kliknout na tlačítko "Zrušit".

Obrázek 27: Zařízení – Zrušit a Uložit.

4.3 MOJE ČTVRTLETNÍ ZPRÁVY

Zde se deklarantovi zobrazí tabulka uspořádaná podle čtvrtletí roku. Pro každé čtvrtletí může, ale nemusí být k dispozici zpráva CBAM. Pokud zpráva CBAM existuje, může si ji oznamující deklarant zobrazit. Pokud žádná zpráva CBAM vytvořena není a vykazované období je otevřené pro předkládání zpráv CBAM, pak si oznamující deklarant může zprávu vytvořit nebo ji nahrát ve formátu XML s přílohami zabalenými v souboru ZIP.

Pokud žádná zpráva CBAM vytvořena není a vykazované období pro předkládání zpráv CBAM je již uzavřeno, postupujte podle pokynů v bodě 4.5.11 Žádost o předložení zprávy se zpožděním.


Quarter	Year	Last edited	State	Report	Invalidated Reports	Actions
Q3	2023			Not Added yet		
Q2	2023			Not Added yet		Create Upload

Obrázek 28: Moje čtvrtletní zprávy

4.4 STRUKTURA ZPRÁVY A NAVIGACE

Struktura čtvrtletní zprávy CBAM se skládá ze tří hlavních částí:

- **Záhlaví zprávy**, kde jsou uvedeny základní informace o oznamujícím deklarantovi CBAM a o vykazovaném období.
- Část **Dovezené zboží CBAM**, kde jsou souhrnně podle jednotlivých kódů KN deklarovány kódy zboží CBAM, dovezeného během vykazovaného období, spolu s informacemi o jeho množství, zemích původu a oblastech dovozu.
- Část **Emise zboží**, kam se zapisují údaje o emisích CO₂ a kvalifikačních emisních parametrech pro výrobu každého zboží CBAM zadaného do zprávy a uvedeného v souvisejících podkladech, a to podle jednotlivých zařízení a jednotlivých výrobních metod



Obrázek 29: Datový model zprávy CBAM

Každá z výše uvedených částí se skládá ze skupin údajů a datových prvků, které jsou k dispozici a lze je vyplnit, včetně jejich kardinality, volitelnosti, pravidel, podmínek a seznamu kódů, které se vztahují na jednotlivé údaje. Je třeba poznamenat, že hierarchická struktura datových prvků potřebných pro zprávu CBAM sleduje strukturu celního prohlášení, které se používá v transevropských celních systémech, a poskytuje deklarantům podávajícím zprávu CBAM tu výhodu, že mohou známým a účinným způsobem deklarovat emise a další informace o dovezeném zboží CBAM. Struktura zprávy může také usnadnit připojení podkladů jako binárních příloh zprávy. Možné formáty souborů jsou následující: DOC, DOCX, XLS, XLSX, XML, PDF a JPEG. Maximální velikost souboru ZIP je 20 MB. Upozorňujeme, že zprávu lze vyplnit jedním ze dvou následujících způsobů:

- Pomocí uživatelského rozhraní Portálu pro podávání zpráv CBAM.
- Nahrání souboru ZIP obsahujícího XML strukturu zprávy spolu s binárními přílohami.

Pokyny, jak vyplnit každou část zprávy, následují níže.

4.4.1 Úroveň záhlaví zprávy CBAM

V záhlaví jsou uloženy obecné informace.

Před zahájením vyplňování sekce zboží a emisí si prosím uložte záhlaví. ID návrhu zprávy je vyplněno automaticky (v levém horním rohu); v případě potřeby jej však lze upravit. Pamatujte prosím na to, že po kliknutí na tlačítko „Ověřit“ se v každé záložce zobrazí chyby ověření, které je třeba odstranit.

Obrázek 30: Záhlaví – Ověření

Tlačítko "Náhled" lze použít pro zobrazení všech údajů vyplněných v záhlaví.

Podrobný popis jednotlivých záložek je k dispozici níže.

4.4.1.1 Oznamující deklarant

Jméno oznamujícího deklaranta, jeho ID a členský stát, kde je oznamující deklarant usazen, se vyplňují automaticky.

Ostatní informace týkající se oznamujícího deklaranta musí být vyplněny ručně. Minimálně je nutné vyplnit pole „Úloha“ a „Město“.

Úloha oznamujícího deklaranta je povinné pole. Zde jsou vysvětlivky pro každou možnost.

Dovozce veškerého zboží – V případě, že oznamující deklarant je dovozcem veškerého zboží, nemusí být vyplněna záložka „Dovozce“ na úrovni záhlaví ani na úrovni zboží.

Zástupce pro veškeré zboží – V případě, že oznamující deklarant jedná jako zástupce pro veškeré zboží, nemusí být vyplněna záložka „Zástupce“ na úrovni záhlaví ani na úrovni zboží.


Dovozce pro některé zboží/zástupce pro některé zboží – V případě, že vykazující deklarant vystupuje jako zástupce pro některé zboží a jako dovozce pro některé jiné zboží, pak je nutné definovat dovozce/zástupce na úrovni každého zboží a záložky dovozce a zástupce v záhlaví jsou vypnuty.

Obrázek 31: Záhlaví - karta Oznamující deklarant

4.4.1.2 Dovoze

Je-li dovozce definován v záhlaví zprávy CBAM, bude se vztahovat na každé zaznamenané zboží. Pokud zpráva zahrnuje dovozce více, musí být dovozce definován pro každé zboží zvlášť.


V případě, že oznamující deklarant je dovozcem veškerého zboží, může se zaškrtnout políčko „Oznamující deklarant jedná jako dovozce“, aby se zabránilo opakovanému vyplňování stejných informací.



Obrázek 32: Zaškrťovací políčko Deklarant jedná jako dovozce

Pokud však dovozce není totožný s oznamujícím deklarantem, je třeba kliknout na tlačítko "Přidat dovozce" a vyplnit informace o dovozci.

Údaje o dovozci budou odstraněny z úrovně záhlaví zprávy CBAM, pokud kliknete na tlačítko "Odstranit".



Obrázek 33: Záhlaví – záložka Dovoze

4.4.1.3 Zástupce

Je-li zástupce definován v záhlaví zprávy CBAM, bude se vztahovat na každé zaznamenané zboží. Pokud zpráva zahrnuje zástupce více, musí být definován zástupce pro každé zboží zvlášť.

V případě, že oznamující deklarant je zástupcem pro veškeré zboží, může se zaškrtnout políčko „Oznamující deklarant jedná jako zástupce“, aby se zabránilo opakovanému vyplňování stejných informací.

Obrázek 34: Zaškrťovací políčko Deklarant jedná jako zástupce

Pokud však zástupce není totožný s oznamujícím deklarantem, je třeba kliknout na tlačítko "Přidat zástupce" a vyplnit informace o zástupci.

Údaje o zástupci budou ze záhlaví odstraněny, pokud kliknete na tlačítko "Smazat".

Obrázek 35: Záhlaví – záložka zástupce

4.4.1.4 Příslušný orgán

Referenční číslo příslušného orgánu se vyplní automaticky na základě státu, v němž bylo vygenerováno číslo EORI oznamujícího deklaranta.

V případě, že se referenční číslo příslušného orgánu nevyplní automaticky, obraťte se prosím na servisní oddělení příslušného vnitrostátního orgánu.

4.4.1.5 Podpisy

Všechna pole této záložky je nutné vyplnit, aby bylo možné zprávu odeslat.

Header info

Reporting declarant

Importer

Representative

Competent authority

Signatures

Report confirmation

Date of signature *

Place of signature *

Signature (Full Name) *

Position of person signing *

dd/mm/yyyy

I certify that to the best of my knowledge the information provided on this form and attachments is accurate and complete.

I confirm that the data and information provided in this CBAM Report are to be used and shared between the EU commission and Competent Authorities in accordance with Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a carbon border adjustment mechanism, Commission Implementing Regulation (EU) 2023/xxxx laying down the rules for the application of Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council as regards reporting obligations for the purposes of the carbon border adjustment mechanism during the transitional period, and Union or national law.

Obrázek 36: Záhloví – záložka podpisy

4.4.2 Úroveň Zboží CBAM ve zprávě CBAM

Kliknutím na "Dovezené zboží" může uživatel přidat libovolný počet zboží nebo procházet seznamem veškerého přidaného zboží. Vezměte prosím na vědomí, že alespoň jedno zboží musí být deklarováno a přidáno do zprávy

4.4.2.1 Přidat zboží CBAM

Uživatel může přidat zboží kliknutím na tlačítko "Přidat zboží", a to buď v navigačním sloupci vlevo, nebo pomocí tlačítka nad tabulkou.

Header info 1

Goods imported

Add a good

Goods imported

Add a good

CN code	Country of origin	Importer	Representative	Quantity	Goods imported total emissions	Actions

Items per page 10

Obrázek 37: Přidat zboží

4.4.2.2 Vymazání zboží CBAM

Uživatel může zboží odstranit kliknutím na  ikonu ve sloupci akce v záložce zboží.

Goods imported

Add a good


CN code	Country of origin	Importer	Representative	Quantity	Goods imported total emissions	Actions
72000000	BF				t CO2	

Items per page 10

Showing 1–1 of 1

Obrázek 38: Smazat zboží


Před odstraněním zboží se zobrazí potvrzovací zpráva, která potvrdí akci uživatele.



Obrázek 39: Smazat zboží – Potvrzení

4.4.2.3 Úprava zboží CBAM

Jakmile je uživatel ve zprávě v režimu úprav, může záznam o zboží upravit buď kliknutím na příslušné zboží vlevo v navigačním sloupci, nebo kliknutím na ikonu  v záložce zboží.



Obrázek 40: Upravit zboží

4.4.2.4 Uložit zboží CBAM

Ujistěte se, že každé zboží vždy uložíte kliknutím na tlačítko „Uložit“ před přidáním/upravením dalšího zboží.

4.4.2.5 Ověřit zboží CBAM

Uživatel ověřuje každé dovezené zboží zvlášť spolu s jeho emisemi. Po dokončení vkládání informací je třeba kliknout na tlačítko "Ověřit" v nabídce "Akce", aby bylo ověření provedeno. Případné chyby při ověření jsou zobrazeny ikonou červeného vykřičníku. Chcete-li provést ověření, upravte příslušné zboží a klikněte na tlačítko "Ověřit" v menu „Akce“.



Obrázek 41: Neověřené zboží

Po kliknutí na tlačítko "Ověřit" se vygenerují ověřovací chyby na úrovni zboží u každé přidané emise.

Obrázek 42: Ověřit zboží

V navigačním sloupci vlevo se zobrazí počet zpráv, které je třeba řešit.

Obrázek 43: Ověření zboží – indikace v navigačním sloupci

4.4.2.6 Jak vyplnit údaje o zboží

Následující části popisují, jak vyplnit údaje v každé záložce.

4.4.2.6.1 Dovozece

V záložce „Dovozece“ může uživatel zaškrtnout políčko, které se objeví v případě, že oznamující deklarant je zároveň dovozcem, anebo kliknout na tlačítko „Přidat dovozce“, čímž přidá údaje o dovozci. Je-li dovozce definován v úrovni záhlaví, příslušná záložka na úrovni dovezeného zboží se nezobrazí; v opačném případě je třeba záložku dovozce vyplnit.

Obrázek 44: Úroveň zboží – záložka dovozce

Pokud uživatel klikne na tlačítko "Přidat dovozce", může v zobrazené nabídce přidat podrobnosti o dovozci, přičemž všechna pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Obrázek 45: Úroveň zboží- Přidat dovozce

Pokud uživatel potřebuje odstranit dovozce, může kliknout na tlačítko "Smazat" v pravém horním rohu nabídky.

4.4.2.6.2 Zástupce

Na kartě "Zástupce" může uživatel zaškrtnout políčko, které se objeví v případě, že oznamující deklarant jedná jako zástupce, nebo kliknout na tlačítko "Přidat zástupce" čímž přidá údaje o zástupci.

Obrázek 46: Úroveň zboží – záložka Zástupce

Pokud uživatel klikne na tlačítko "Přidat zástupce", může v zobrazené nabídce doplnit údaje o zástupci, přičemž všechna pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Obrázek 47: Úroveň zboží – Přidat zástupce

Pokud uživatel potřebuje zástupce odstranit, může kliknout na tlačítko "Smazat" v pravém horním rohu nabídky.

4.4.2.6.3 Dovezené zboží

V záložce "Dovezené zboží" musí uživatel vyplnit všechna povinná pole označená hvězdičkou.

Po přidání kódů HS a KN se automaticky vyplní "Popis zboží". Vezměte prosím na vědomí, že v kódu podpoložky HS jsou vyžadovány minimálně 2 znaky, aby systém mohl zobrazit dostupné zboží CBAM.

Obrázek 48: Záložka dovezené zboží
Commodity
HS sub-heading code *

Obrázek 49: Výběr podpoložky HS

Kliknutím na tlačítko "Přidat nové" přímo pod řádkem "Dovezené množství na každý celní režim" může uživatel přidat více než jedno množství dovezeného zboží v případě, že se celní režim liší od jednoho dovozního režimu k jinému dovoznímu režimu.

Imported quantity per customs procedure

[Add new](#)

1. Requested procedure: | Area of import:

Area of import

Area of import

Procedure

Requested procedure *

Previous procedure

Goods measure (per procedure)

[Add new](#)

☐ Inward processing

Net mass *

Type of measurement unit *

Special references for goods

Additional information

(512)

2.

[Delete](#)

Area of import

Area of import

Procedure

Requested procedure *

Previous procedure

Goods measure (per procedure)

[Add new](#)

☐ Inward processing

Net mass *

Type of measurement unit *

Special references for goods

Additional information

(512)

Obrázek 50: Dovážené množství na každý celní režim

Vezměte prosím na vědomí, že celkové emise dovezeného zboží, emise zboží na jednotku výrobku, přímé emise zboží a nepřímé emise zboží se vyplní automaticky na základě informací o emisích, které mají být přidány pro každé zboží.

V případě, že je předchozím celním režimem aktivní zušlechťovací styk, může uživatel kliknutím na tlačítko "Přidat nové" přímo pod řádkem "Množství zboží (za každý režim)" přidat více než jedno množství zboží.

1. Requested procedure: | Area of import:

Area of import

Area of import

Procedure

Requested procedure *

Previous procedure

Goods measure (per procedure)

[Add new](#)

☐ Inward processing

Net mass *

Type of measurement unit *

Special references for goods

Additional information

(512)

☐ Inward processing

Net mass *

Type of measurement unit *

Special references for goods

Additional information

(512)

Obrázek 51: Množství zboží na režim

4.4.2.6.4 Doplnující informace

V záložce „Doplnující informace“ může uživatel přidat informace o zboží v textovém poli a/nebo přidat „Podklady“ ke zboží kliknutím na tlačítko „Přidat nové“.

Goods imported

Back Validate Save

CN code

Country of origin

Quantity

Goods imported total emissions

Header info

Goods imported

[Add a good](#)

1

0 emissions

[Add an emission](#)

Goods imported

Importer Representative Goods imported **Supplementary**

Goods' additional information

Remarks

(512)

Supporting documents

[Add now](#)

Obrázek 52: Zboží – záložka Doplnující informace

Po kliknutí na tlačítko „Přidat nové“ musí uživatel vyplnit povinná pole označená hvězdičkou. Pokud uživatel potřebuje odstranit vložený podklad, může tak učinit kliknutím na tlačítko „Smazat“ v pravém horním rohu nabídky.

Obrázek 53: Zboží – Přidat podkladový dokument.

4.4.3 Úroveň emisí ve zprávě CBAM

U každého zboží CBAM uvedeného ve zprávě CBAM je třeba vykázat příslušné emise. S ohledem na zařízení/zemi výroby lze přidat více emisí.

4.4.3.1 Přidat emise

Proces zahájíte kliknutím na tlačítko "Přidat emise" na levé straně obrazovky. Pro každou přidanou emisi se automaticky zobrazí přírůstkové číslo.

Obrázek 54: Přidat emise.

4.4.3.2 Odstranění emisí

Chcete-li odstranit skupinu údajů o emisích, klikněte na ikonu  vedle pořadového čísla emise.

Obrázek 55: Odstranit emise.

4.4.3.3 Upravit emise

Emise lze upravit, jakmile je související zboží v režimu úprav, viz 4.4.2.3 Upravit zboží. V levém navigačním sloupci klikněte na emise, které je třeba upravit. Vezměte prosím na vědomí, že v případě kliknutí na tlačítko „Uložit“ z nabídky „Akce“ se uloží informace o zboží & emisích a zboží bude nutno znovu otevřít, aby bylo možné pokračovat v úpravě emisí.

Obrázek 56: Upravit zboží

4.4.3.4 Jak vyplnit emise

V následující body podrobně popisují každou záložku obrazovky.

4.4.3.4.1 Zařízení

V této záložce je třeba definovat následující informace: Země výroby, Provozovatel (společnost, která vlastní zařízení) a Zařízení.

Provozovatel & Zařízení jsou volitelné prvky, ale je vhodné je definovat.

Musí být definována Země výroby (je-li definována, měla by odpovídat zemi, v níž se nachází Zařízení).

1. |

Installations Emissions Parameters Carbon price due Supplementary

Country of production

US - United States

The company name of the installation

Add new

Installation

Add new

Obrázek 57: Zařízení – země výroby

Název společnosti, která je vlastníkem zařízení, lze vyplnit buď přímo ve zprávě, nebo vybrat ze seznamu provozovatelů. (Viz bod 4.1 Seznam provozovatelů). kliknutím na tlačítko "Přidat nové".

1. |

Installations Emissions Parameters Carbon price due Supplementary

Country of production

US - United States

The company name of the installation

The company name of the installation

Delete

Q Search in third country installation operators registry

Operator ID *

Operator name *

Address

Country code *

Sub-division

City *

Street

Street additional line

Number

Postcode

P.O. Box

Contact person

Add new

Contact details

Name *

E-mail *

Phone number *

Installation

Add new

Obrázek 58: Emise – Provozovatel (Název společnosti, která zařízení provozuje)

Provozovatel může být vybrán ze seznamu provozovatelů kliknutím na tlačítko "Hledat v seznamu provozovatelů zařízení ze třetí země".

The company name of the installation

6QOPRVJ87H267MT8P, GOULDS Pumps Inc

Delete

Q Search in third country installation operators registry

Operator ID *

Operator name *

6QOPRVJ87H267MT8P

GOULDS Pumps Inc

Address

Country code *

Sub-division

City *

BE - Belgium

BE CITY

Street

Street additional line

Number

street

Postcode

P.O. Box

Contact person

Add new

Obrázek 59: Emise – provozovatel (informace vyplněné ze seznamu provozovatelů)

Zařízení lze vyplnit buď přímo ve zprávě, nebo vybrat ze seznamu zařízení. (Viz bod 4.2 Zařízení, resp.). kliknutím na tlačítko "Přidat nové" pokračujte v přidávání zařízení.

Obrázek 60: Emise – políčka Zařízení

Zařízení lze vybrat ze seznamu zařízení kliknutím na „Hledat v seznamu zařízení“. Upozorňujeme, že na výběr jsou k dispozici ta zařízení, která byla přiřazena k vybranému provozovateli.

Obrázek 61: Emise – informace o zařízení vyplněné ze seznamu zařízení

4.4.3.4.2 Emise

Pokud je v sekci zboží vybrána možnost Elektřina, bude rozlišena záložka Emise. Ujistěte se, že jste vyplnili všechna povinná pole.

1. KR | GPK Korea Inc

Obrázek 62: Karta Emise – Vztahuje se na druh zboží Elektřina

U všech druhů zboží s výjimkou elektřiny je třeba definovat přímé i nepřímé vložené emise. Na základě tohoto rozlišení mohou být některá pole pouze pro čtení.

1. KR | GPK Korea Inc

Installations **Emissions** Parameters Carbon price due Supplementary

Goods measure (produced)
 Net mass * 100 Type of measurement unit * Tonnes

Direct embedded emissions
 Type of determination * Actual data Type of applicable reporting methodology * Commission rules Applicable reporting methodology Per Commission
 Specific (direct) embedded emissions * 1.2 tCO2/unit Type of measurement unit * Tonnes

Indirect embedded emissions
 Type of determination * Source of emission factor * Source of electricity * Other source indication 256
 Electricity consumed * MWh/unit Emission factor * Specific (indirect) embedded emissions tCO2/unit Type of measurement unit *

Installation emissions
 Installation total emissions 120 t CO2 Installation direct emissions 120 t CO2 Installation indirect emissions t CO2 Type of measurement unit for emissions * Tonnes

Obrázek 63: Záložka Emise – Vztahuje se na zboží mimo elektřinu

Upozorňujeme, že standardní hodnoty pro specifické přímé vložené emise a specifické nepřímé vložené emise se zobrazí na obrazovce (viz Obrázek 64: Emise – standardní hodnoty) na základě vybraného zboží za předpokladu, že je v položce Způsob stanovení vybrána možnost Jiné metody včetně standardní hodnot.

Installations **Emissions** Parameters Carbon price due Supplementary

Goods measure (produced)
 Net mass * 100 Type of measurement unit * Tonnes

Direct embedded emissions
 ⓘ If you intend to report a default value made available and published by the Commission, the default value corresponding to this CN code is 50 t CO2/unit of product
 Type of determination * Other methods including default values Type of applicable reporting methodology * Commission rules Applicable reporting methodology
 Specific direct embedded emissions * t CO2/unit Type of measurement unit * Tonnes

Indirect embedded emissions
 ⓘ If you intend to report a default value made available and published by the Commission, the default value corresponding to this CN code is 70 t CO2/unit of product
 Type of determination * Other methods including default values Source of emission factor * Source of electricity * Other source indication 256
 Electricity consumed * MWh/unit Emission factor * t CO2/MWh Specific indirect embedded emissions * t CO2/unit Type of measurement unit * Tonnes

Installation emissions
 Installation total emissions t CO2 Installation direct emissions t CO2 Installation indirect emissions t CO2 Type of measurement unit for emissions * Tonnes

Obrázek 64: Emise - standardní hodnoty

4.4.3.4.3 Parametry

Tato obrazovka se liší v závislosti na vybraném druhu zboží. Vyplnění této obrazovky není povinné, nicméně poskytnuté informace pomáhají zdůvodnit vypočtené emise.

První část se týká použitých výrobních metod. Je předvyplněná na základě údajů dostupných pro každý kód KN.

1. | GPK Korea

Installations Emissions **Parameters** Carbon price due Supplementary

Production method

1.P17, Blast furnace / Basic oxygen steel making

Method: P17 - Blast furnace / Basic oxygen steel making

Identification number of the specific steel mill: [286]

Additional information: [82]

Obrázek 65: Metoda výroba (ukázka)

V parametrech, na jejichž základě byly stanoveny přímé a nepřímé emise (kvalifikačních) se doplňují výchozí kvalifikační parametry pro jednotlivé výrobní metody (pokud jsou k dispozici). Pro každý kvalifikační parametr je třeba přidat hodnotu a způsob stanovení.

Direct Emissions qualifying parameters

[Add new](#)

P17, Blast furnace / Basic oxygen steel making

1. Scrap used

Amount of scrap used per amount of crude steel

Scrap used - EQP10 (PERCENTAGE)

Value: [] %

Default value: 18.30

Type of determination: []

Additional information: []

2. Main reducing agent (Coke /Coal/ natural gas/ Hydrogen/ other)

3. N in (organic) forms

4. Mn content

5. Ni content

6. Cr content

Obrázek 66: Parametry, na jejichž základě byly stanoveny přímé emise (kvalifikační)

Chcete-li přidat další kvalifikační parametry, klikněte na tlačítko "Přidat nové".

Search in emissions qualifying parameters

[Production method:](#)

Blast furnace / Basic oxygen steel...

Parameter Id	Parameter name	Parameter description
[]	[]	[]

☐ OTHER -

Items per page: 10

Showing 1–1 of 1

Cancel OK

Obrázek 67: Přidat nové kvalifikační parametry

Kvalifikační parametry nepřímých emisí není nutné vyplňovat, pokud je elektřina vybrána jako zboží.

Indirect Emissions qualifying parameters

[Add new](#)

P17, Blast furnace / Basic oxygen steel making

1. N in (organic) forms

N in (organic) forms - EQP7 (PERCENTAGE)

Value: [] %

Default value: -

Type of determination: []

Additional information: []

Obrázek 68: Parametry, na jejichž základě byly stanoveny nepřímé emise (kvalifikační)

4.4.3.4.4 Splatná cena uhlíku

Tato část je nepovinná. V případě, že emise CO₂ již byly zaplacený v jiných zemích, je třeba v tomto oddíle vyplnit všechny příslušné informace. Nejdůležitějšími informacemi, které je třeba uvést, je vnitrostátní právní základ systému zpoplatnění uhlíku včetně prováděcích předpisů a jejich příslušných zdrojů.

Kliknutím na tlačítko "Přidat nové" začnete vyplňovat údaje. Vezměte prosím na vědomí, že lze přidat více sekcí na základě kombinací země / typu nástroje.

1. US | Fort Knox Metal works

Installations Emissions Parameters **Carbon price due** Supplementary

Provide supplementary information for instrument reference description

Please provide the national legal basis of the carbon pricing scheme including the implementing provisions and their respective sources. Please enclose with this report one of the following:

- A web address which provides direct access to it, and
- a copy of the relevant extracts of the final text(s) of the legal basis

Please provide the above in the 'Supplementary tab' under in the 'Supporting Documents' section.

Carbon price due

Add new

Obrázek 69: Záložka splatné ceny uhlíku

Pro každou kombinaci země/typu nástroje lze definovat více zboží, na které se vztahuje splatná cena uhlíku, kliknutím na tlačítko "Přidat nové" pod štítkem "Zboží, na které se vztahuje splatná cena uhlíku".

Carbon price due

Add new

1. Delete

Country code *

Type of instrument *

Description and indication of legal act *

Amount of the carbon price due *

Currency *

Exchange Rate to Euro *

Amount (EURO)

Goods covered under carbon price due

Add new

1.

Type of product *

Quantity of emissions covered *

Quantity covered by free allocations, any rebate or any other form of compensation *

CN of Product covered

Supplementary information

Goods measure (covered)

Net mass

Type of measurement unit

Obrázek 70: Splatná cena uhlíku - podrobnosti

Vyplňte prosím všechna povinná pole. Pokud jde o směnné kurzy, budou stanoveny Evropskou komisí.

4.4.3.4.5 Doplnkové informace

Na této záložce lze přidat další informace pro výpočty emisí a všechny podkladové dokumenty.

Kliknutím na tlačítko "Přidat nové" lze přidat více doplňujících informací a podkladů.

Obrázek 71: Záložka doplňkových informací

U každého podkladového dokumentu k emisím je nutné vyplnit typ a referenční číslo. Dokument lze přidat buď pomocí tlačítka Vybrat soubor, nebo přetažením. Pro smazání nahraného souboru je třeba kliknout na tlačítko Smazat.

Obrázek 72: Emise – Doplňkové informace – Podkladové dokumenty

4.5 AKCE V RÁMCI ČTVRTLETNÍCH ZPRÁV

V této části budou podrobně uvedeny všechny procesy související se správou zpráv, které může deklarant CBAM provádět.

4.5.1 Vytvoření zprávy

Na domovské stránce klikněte na položku "Moje čtvrtletní zprávy" a poté klikněte na tlačítko "Vytvořit" pro vykazované období, pro které je třeba vytvořit zprávu.

Tlačítko "Vytvořit" je viditelné pouze během přípustné lhůty pro hlášení. V případě, že je třeba vytvořit zprávu po uplynutí lhůty, postupujte podle postupu 4.5.11 Žádost o podání zprávy se zpožděním.

Quarter	Year	Last edited	State	Report	Invalidated Reports	Actions
Q3	2023			Not Added yet		
Q2	2023			Not Added yet		Create Upload

Obrázek 73: Moje čtvrtletní zprávy – Vytvořit zprávu

4.5.2 Nahrání zprávy

Namísto vyplňování polí zprávy pomocí uživatelského rozhraní lze nahrát XML (ve formátu ZIP obsahujícím všechny příslušné přílohy). XML by mělo mít strukturu podle formátu XSD uvedeného v příloze 5.1 CBAM zpráva (XSD). Vzorový soubor ZIP je rovněž uveden v kapitole 5.2 Vzorový soubor ZIP. Struktura zprávy je rovněž uvedena ve formátu Excel spolu se seznamy kódů v 5.3 Struktura zprávy verze 17.00. Klikněte na tlačítko "Nahrát" u zprávy, kterou je třeba vyplnit v části "Moje čtvrtletní zprávy".

Quarter	Year	Last edited	State	Report	Invalidated Reports	Actions
Q3	2023			Not Added yet		
Q2	2023			Not Added yet		Create Upload

Obrázek 74: Moje čtvrtletní zprávy - nahrát zprávu.

V dialogovém okně pro nahrávání ZIP můžete vybrat soubor, který chcete nahrát, nebo jej můžete přetáhnout a pustit.

Upload zip

[Choose file](#)

Drag and drop file here

[Cancel](#)
[OK](#)

Obrázek 75: Nahrát ZIP

Tlačítko "Nahrát" je viditelné pouze u čtvrtletních zpráv, u kterých ještě neuplynula lhůta souvisejícího vykazovaného období. V případě, že je třeba vytvořit zprávu po uplynutí lhůty, postupujte podle postupu 4.5.11 Žádost o podání zprávy se zpožděním.

Vezměte prosím na vědomí, že jakmile je zpráva nahrána, nepovažuje se za odeslanou. Ujistěte se prosím, že jste nejprve odstranili případné chyby ověření.

4.5.3 Uložení návrhu zprávy

Po vytvoření zprávy je třeba kliknout na tlačítko "Uložit jako návrh", aby se návrh zprávy uložil. Minimálně je třeba definovat ID návrhu zprávy, které se nachází v levém horním rohu obrazovky.

Během tohoto procesu mohou vzniknout další kritéria pro ověření, která však lze řešit až v pozdější fázi a před odesláním zprávy.

Funkci Uložit jako návrh lze použít tak často, jak je potřeba k uložení obsahu připravované zprávy.


Obrázek 76: Uložit návrh zprávy

4.5.4 Smazání návrhu zprávy

Návrh zprávy lze smazat. Tlačítko "Smazat" je k dispozici, když je uložená zpráva otevřena v režimu prohlížení.

Obrázek 77: Smazat návrh zprávy.

Po kliknutí na tlačítko "Smazat" se zobrazí potvrzovací dialog. Po kliknutí na tlačítko "OK" bude hlášení smazáno.




Obrázek 78: Smazání návrhu zprávy – potvrzovací zpráva

4.5.5 Úprava zprávy


Úprava zpráv je povolena, pokud je zpráva v jednom z následujících stavů:

- Návrh
- V režimu změny
- V režimu opravy



Obrázek 79: Upravit zprávu.

Na stránce čtvrtletních zpráv klikněte na hypertextový odkaz ve sloupci Zpráva, čímž se zpráva otevře, a poté klikněte na tlačítko "Upravit".



Obrázek 80: Úprava zprávy

4.5.6 Ověření zprávy

Zprávu lze ověřit kliknutím na tlačítko "Ověřit", které se nachází v nabídce Akce.

Obrázek 81: Ověřit zprávu

Pokud existují chyby ověření, které souvisejí se záhlavím (viz obrázek 82 Ověřit zprávu – zobrazení chyb), zobrazí se na související záložce. Kromě toho se v levém navigačním sloupci zobrazí celkový počet chyb, které je třeba odstranit. Chyby na úrovni zboží bude třeba řešit u každého jednotlivého zboží. Postupujte podle postupu 4.4.2.5 Ověření zboží CBAM.

Obrázek 82 Ověřit zprávu – zobrazení chyb

4.5.7 Podání zprávy

Jakmile je zpráva připravena, musí oznamující CBAM deklarant kliknout na tlačítko Podat, aby zprávu oficiálně odeslal do registru CBAM. Systém CBAM provede ověření, a pokud nenalezne žádné chyby:

- Stav zprávy se změní na PODÁNO
- Zpráva dostane přiděleno ID zprávy, které je primárně identifikováno po celý životní cyklus zprávy a nebude se měnit.

Obrázek 83: Podat zprávu.

V případě chyb ověření bude muset deklarant CBAM upravit návrh zprávy a podle potřeby provést opravy, aby vymazal chybová hlášení ověření, a znovu kliknout na tlačítko "Podat".

Před dokončením podání se zobrazí dialogové okno na obrázku 84: Potvrzení úprav. V případě, že po předložení zprávy neplánujete provádět úpravy, vyberte možnost "Ne". V každém případě jsou úpravy povoleny ve všech případech, pokud budou provedeny v rámci povoleného období pro úpravy.

Submit report

Do you expect to make modifications to the CBAM report? *

☐ Yes, I expect to make changes in the submitted CBAM report before the end of the modification period.
 ☐ No, I do not expect to make any changes in the submitted CBAM report before the end of the modification period.

Disclaimer

While the indication constitute the will of intent, and will be used to support the activities of the Commission in the transitional period the indication does not waive the right of the declarants to modify the reports before the end of the modification deadline as set in Article 9 of Commission implementing regulation (EU) 2023/1773 of 17 August 2023 laying down the rules for the application of Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council as regards reporting obligations for the purposes of the carbon border adjustment mechanism during the transitional period

OK

Obrázek 84: Potvrzení úprav

Vezměte prosím na vědomí, že zpráva musí být podána v termínu pro podání. V případě, že lhůta pro podání skončí a oznamující deklarant CBAM zprávu nepodal, je třeba vystavit žádost o opožděné podání zprávy. Viz postup 4.5.11 Žádost o povolení podat zprávu se zpožděním.

4.5.8 Zobrazení zprávy

Zprávu lze zobrazit kliknutím na tlačítko "Náhled" v nabídce Akce.

Draft report ID

Cancel Preview Validate Save as draft Submit

Reporting declarant	NCA	Reporting Period	Report ID	Issue date	State	Goods imported	Total emissions	Additional information
Demo CBAM	BE000017	2023 - Q1	-	-	-	0	0 t CO2	Add remarks

Header info

Goods imported

Reporting declarant

Importer

Representative

Competent authority

Signatures

Obrázek 85: Zobrazit zprávu

4.5.9 Změna zprávy

Pokud je zpráva ve stavu PODÁNO a pokud ještě neuplynula lhůta pro úpravu čtvrtletních zpráv, může deklarant CBAM provést změny ve zprávě a znovu ji podat, jakmile proces ověření úspěšně skončí.

Chcete-li zprávu změnit, vyhledejte zprávu se stavem PODÁNO a klikněte na tlačítko Změnit.

The screenshot shows the CBAM portal interface. At the top, there is a header with the European Commission logo, the text 'CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism', and a user profile 'DEMO User CbamMonitor'. Below the header, a sidebar contains navigation icons. The main content area displays a report with ID '233GR29384758493029501'. A table lists report details: Reporting declarant (Demo CBAM), Importer (Importer Name), Representative (NCA12345), Reporting Period (2023-Q3), Issue date (02/08/2023 11:51:58), State (Submitted), and Additional information (QReport_001 remarks). Below this, there are two sections: 'Header info' and 'Goods imported'. The 'Header info' section includes 'Declarant details' (Name: Demo CBAM, Identification number: GR293847584930295, Role: 03) and 'Address' (Country of establishment: BE, Sub-division: BE Subdivision, City: Brussels, Street: Brussels street, Street additional line: Brussels street additional line, Number: 2, Postcode: 5555, P.O. Box: PO 5555). The 'Goods imported' section shows '1. 27160000 | CN', '50 MWH | 3000 Tonnes', and '1 emissions'. At the top right of the report details, there are buttons for 'Amend', 'Invalidate', 'History', and 'Download PDF'.

Obrázek 86: Změna zprávy.

Stav zprávy se změní na stav „V režimu změny“. Po dokončení změn je třeba kliknout na tlačítko "Podat".

V případě chyb ověření bude muset oznamující deklarant CBAM zprávu upravit a podle potřeby provést opravy, aby vymazal chybová hlášení ověření, a znovu kliknout na tlačítko "Podat".

Stav se opět změní na PODÁNO, dokud se stav hlášení nezmění na REGISTROVÁNO, jakmile uplyne lhůta pro související změny.

Mějte prosím na paměti, že pozměněnou zprávu lze předložit pouze v oficiální lhůtě pro úpravu zprávy. V případě, že lhůta pro úpravu skončí a oznamující deklarant CBAM nepodal upravenou zprávu, je třeba vystavit žádost o povolení podat zprávu se zpožděním. Viz 4.5.11. Žádost o povolení podat zprávu se zpožděním.


4.5.10 Zneplatnění zprávy

Pokud je zpráva ve stavu PODÁNO, lze ji zneplatnit, aby bylo možné vytvořit novou zprávu za stejné vykazované období.

This screenshot is identical to the one above, showing the CBAM portal interface with the 'Amend' button highlighted. The report details and sections are the same as in the previous image.

Obrázek 87: Zneplatnění zprávy.


Je třeba kliknout na tlačítko "Zneplatnit". Po potvrzení akce kliknutím na tlačítko "OK" se stav zprávy změní na ZNEPLATNĚNÉ.



Obrázek 88: Potvrzovací zpráva o zneplatnění zprávy.


4.5.11 Žádost o podání zprávy se zpožděním

Uživatel může požádat o opožděné podání zprávy kliknutím na tlačítko "Požádat o podání se zpožděním".



Obrázek 89: Žádost o podání zprávy se zpožděním

V dialogovém okně, které se zobrazí na obrázku 90: V dialogovém okně Žádost o povolení podat zprávu se zpožděním je třeba uvést důvod žádosti o odložené podání. V případě, že NCA schválil/požádal o odložené předložení, je třeba uvést také referenční číslo NCA.



Obrázek 90: Dialogové okno Žádost o podání zprávy se zpožděním

Lhůty pro podávání a úpravy opožděných podání se liší podle tabulky 7: Opožděné podání – lhůty.

Vyžádáno	Podání	Změna
Příslušným orgánem	30dní	30dní nebo do konce lhůty pro úpravy ve vykazovaném období, podle toho, co je delší.
Deklarantem	Do konce lhůty pro úpravy ve vykazovaném období	Do konce lhůty pro úpravy ve vykazovaném období

Tabulka 7: Opožděné podání - lhůty

Upozorňujeme, že opožděné podání, o které deklarant požádá po uplynutí lhůty pro úpravy ve vykazovaném období, bude automaticky zamítnuto.


4.5.12 Stáhnout PDF

Po podání zprávy je k dispozici tlačítko "Stáhnout PDF". Po kliknutí na tlačítko "Stáhnout PDF" se vytvoří verze zprávy ve formátu PDF, kterou lze uložit na místní disk.

Obrázek 91: Stáhnout PDF


4.5.13 Historie

Tlačítko "Historie" umožňuje uživateli zobrazit historii zprávy.



Obrázek 92: Historie

Po kliknutí na tlačítko „historie“ se v zobrazení historie zobrazí provedené akce, související stav zprávy a časové razítko, kdy byla akce provedena.



Obrázek 93: Historie

4.6 MOJI DOVOZCI

V nabídce "Moji dovozci", která je přístupná z domovské stránky nebo z navigačního panelu, lze porovnat údaje o zboží ze zprávy CBAM s odpovídajícími údaji o zboží ze souvisejícího celního prohlášení.



Obrázek 94: Moji dovozci – Výchozí bod.

Po výběru nabídky se zobrazí seznam importérů zahrnutých do Podaných a Registrovaných zpráv (nezahrnuje návrhy zpráv).

My importers

Identifier	Name	Actions
BE1457893	Declarant CBAM	
IMPID89101	Importer Name	

Items per page 10
Showing 1-2 of 2

Obrázek 95: Seznam mých dovozců

Seznam lze filtrovat buď podle identifikátoru dovozce, nebo podle jména dovozce. Po nalezení

dovozce, který Vás zajímá, lze kliknutím na tlačítko "Zobrazit profil dovozce" zobrazit profil dovozce spolu s porovnáním množství zboží deklarovaného ve zprávě CBAM a zboží v souvisejících celních prohlášeních.

Profil dovozce je získán z počítačového systému evidence tržeb.

Importer
Declarant CBAM

Profile Goods Imported

Address

Country of establishment BE	Sub-division Declarant Sub-division	City Declarant city	Street Declarant Street
Street additional line Declarant Street additional line	Number 100	Postcode DCL-123	P.O. Box PO DCL-123

Obrázek 96: Profil dovozce

Seznam dovezeného zboží podle dovozců umožňuje porovnat množství deklarované CBAM a množství deklarované celním úřadem. V případě, že je přiřazeno více režimů, můžete pro přehled nesrovnalostí za jednotlivé režimy kliknout na šipku a prohlédnout si nesrovnalosti za jednotlivé režimy.

Importer
Declarant CBAM

Profile **Goods Imported**


Report period	CN code	Country	CBAM quantity	Import quantity	Procedure
2022 - Q4	27160000	TR	128	0	1
Requested procedure			CBAM quantity	Import quantity	
43			128	0	
2022 - Q4	72061000	CN	150000	0	1
2023 - Q2	27160000	IN	5000	0	1
2022 - Q4	28080000	CA	12000	0	1
2022 - Q4	76090000	TR	550000	0	1
2022 - Q4	25070000	BS	150000	0	1

Obrázek 97: Dovoze - dovezené zboží

4.7 INFORMACE O MÉM PROFILU

Informace zobrazené v části "Informace o mém profilu" jsou získávány z UUM&DS & CRS a jsou zobrazeny pouze pro čtení. V případě, že informace nejsou přesné a je třeba je opravit, obraťte se na svůj orgán NCA.

Brzy bude k dispozici nová sekce, která deklarantovi CBAM umožní definovat kontaktní jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo.




Obrázek 98: Informace o mém profilu

4.8 PŘEDVOLBY

Nabídka "Předvolby" je umístěna v pravém horním rohu. V současné době jsou v sekci předvoleb k dispozici následující možnosti:


- a) Definujte preferovaný jazyk;
- b) Nastavení výchozího e-mailu pro komunikaci;
- c) Povolit/zakázat přeposílání oznámení portálu CBAM na výchozí e-mail.

V budoucích verzích bude obrazovka "Předvolby" dále vylepšena a budou do ní začleněny další atributy týkající se uživatelských předvoleb.




Obrázek 99: Nabídka Předvoleb

Kliknutím na tlačítko "Upravit" vyplňte požadované informace.



Obrázek 100: Předvolby


Chcete-li aktualizované informace uložit, klikněte na tlačítko "OK". Po kliknutí na tlačítko "Storno" se žádné změny neuloží.



Obrázek 101: Upravit předvolby

4.9 INFORMACE

Kliknutím na "Informace" získá oznamující deklarant přístup k několika zdrojům. Patří mezi ně kontaktní informace NCA, seznam zboží CBAM a legislativa CBAM.



Obrázek 102: Informace

4.9.1 Příslušný vnitrostátní orgán

Na stránce "Příslušný vnitrostátní orgán" (NCA) si uživatel může prohlédnout seznam všech národních příslušných orgánů, které jsou předem seřazeny podle "referenčního čísla úřadu". Uživatel může seznam třídit také podle "Země" nebo "Vytvořeno".

NCA Management			
NCA Authorities			
Office Reference Number	Country	Created	Actions
AT000038	AT	9/27/23, 11:54 AM	
BE000017	BE	9/27/23, 11:54 AM	
BG000068	BG	9/27/23, 11:54 AM	
CY000060	CY	9/27/23, 11:54 AM	
CZ000061	CZ	9/27/23, 11:54 AM	
DE000004	DE	9/27/23, 11:54 AM	
DK000008	DK	9/27/23, 11:54 AM	
EE000053	EE	9/27/23, 11:54 AM	
ES000011	ES	9/27/23, 11:54 AM	

Obrázek 103: Informace-Příslušný vnitrostátní orgán


Kliknutím na ikonu  ve sloupci "Akce" si uživatel může prohlédnout informace o každém příslušném vnitrostátním orgánu uspořádaném do různých záložek, jak je znázorněno na obrázku 104. V pravém horním rohu zobrazené nabídky může uživatel kliknutím na ikonu „Rozbalit všechny“ [Expand all](#) rozbalit všechny karty nebo na ikonu „Sbalit všechny“ [Collapse all](#) sbalit všechny karty najednou.

NCA Management			
Office: AT000038 State valid Postal Code 8010 General Functional Mailbox generalFunctionalMailbox Active From 22-01-21 Phone number +43 50 233 561 Reference Number AT000038 Email address Post.za-bba@bmf.gv.at Country Code AT Web Page www.cbam-at.com			
Office Details			
Local Point Of Contact			
IT Point of Contact			
Office Role Competence			
Supervising Body			
Associated Office			

Obrázek 104: Informace - Podrobnosti o Příslušném vnitrostátním orgánu


4.9.2 Zboží CBAM

Po kliknutí na stránku "CBAM Zboží" se zobrazí seznam sektorů zboží podle obrázku 105.



Obrázek 105: Úroveň sektoru zboží

Chcete-li sektor rozbalit a zobrazit související agregované kategorie zboží, klikněte na ikonu  plus.



Obrázek 106: Úroveň souhrnné kategorie zboží

Po výběru konkrétní souhrnné kategorie zboží se v pravé části obrazovky zobrazí seznam zboží patřícího do této kategorie podle obrázku 107.

Goods																																			
- Aluminium - Fertilizers - Mixed fertilizers - Ammonia - Urea - Nitric Acid - Cement - Electricity - Iron and Steel - Chemicals	<table> <tr> <th>CN Code</th><th>HS Description</th><th>CN Code Description</th></tr> <tr> <td>28342100</td><td>Nitrates of potassium</td><td>Nitrates of potassium</td></tr> <tr> <td>31020000</td><td>Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous</td><td>Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous</td></tr> <tr> <td>31022100</td><td>Ammonium sulphate</td><td>Ammonium sulphate</td></tr> <tr> <td>31022900</td><td>Other Ammonium Sulfate</td><td>Other Ammonium Sulfate</td></tr> <tr> <td>31023000</td><td>Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution</td><td>Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution</td></tr> <tr> <td>31023010</td><td>Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution</td><td>In aqueous solution</td></tr> <tr> <td>31023090</td><td>Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution</td><td>Other Ammonium Nitrates</td></tr> <tr> <td>31024000</td><td>Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances</td><td>Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances</td></tr> <tr> <td>31024010</td><td>Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances</td><td>With a nitrogen content not exceeding 28% by weight</td></tr> <tr> <td>31024090</td><td>Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances</td><td>With a nitrogen content exceeding 28% by weight</td></tr> </table>		CN Code	HS Description	CN Code Description	28342100	Nitrates of potassium	Nitrates of potassium	31020000	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous	31022100	Ammonium sulphate	Ammonium sulphate	31022900	Other Ammonium Sulfate	Other Ammonium Sulfate	31023000	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution	31023010	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution	In aqueous solution	31023090	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution	Other Ammonium Nitrates	31024000	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances	31024010	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances	With a nitrogen content not exceeding 28% by weight	31024090	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances	With a nitrogen content exceeding 28% by weight
CN Code	HS Description	CN Code Description																																	
28342100	Nitrates of potassium	Nitrates of potassium																																	
31020000	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous																																	
31022100	Ammonium sulphate	Ammonium sulphate																																	
31022900	Other Ammonium Sulfate	Other Ammonium Sulfate																																	
31023000	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution																																	
31023010	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution	In aqueous solution																																	
31023090	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution	Other Ammonium Nitrates																																	
31024000	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances																																	
31024010	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances	With a nitrogen content not exceeding 28% by weight																																	
31024090	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances	With a nitrogen content exceeding 28% by weight																																	
Items per page: 10 Showing 1–10 of 26																																			

Obrázek 107: Úroveň kódu zboží

Po zobrazení seznamu zboží máte možnost jej seřadit podle "kódu KN", "popisu HS" nebo "popisu kódu KN". Kromě toho můžete seznam filtrovat pomocí pole "Kód KN". Seznam se začne filtrovat, jakmile začnete psát.



Obrázek 108: Filtrované zboží CBAM na základě kódu KN

4.9.3 Legislativa

Kliknutím na "Legislativa" se uživatel přeměruje na [webovou stránku CBAM Legislativa](#), kde si může prohlédnout všechny příslušné legislativní dokumenty.


4.10 ŽÁDOSTI

Sekce "Žádosti" na domovské stránce je rozdělena do dvou různých seznamů.

- **Příchozí žádosti:** Jedná se o žádosti zaslané z Příslušného vnitrostátního orgánu oznamujícímu deklarantovi. Oznamující deklarant může využít možnosti filtrování k přezkoumání nevyřízených žádostí, u nichž není k dispozici žádný filtr.
- **Odchozí žádosti:** Jedná se o žádosti iniciované deklarantem a zaslané Příslušnému vnitrostátnímu orgánu. Oznamující deklarant může pomocí dostupných možností filtru sledovat požadavky, které čekají na odpověď od Příslušného vnitrostátního orgánu.

V obou seznamech získává pole status jednu z níže uvedených hodnot:

- **Přijato:** Počáteční stav, kdy byla žádost vytvořena;
- **Odpovězeno:** Po obdržení odpovědi;
- **Zrušeno:** Je nastaveno žadatelem, když je žádost zrušena;
- **Zamítnuto:** Je nastaveno příjemcem žádosti, pokud je žádost odmítnuta.



Obrázek 109: Žádost

4.10.1 Zobrazení příchozích žádostí

Seznam příchozích žádostí můžete třídit a/nebo filtrovat podle svých preferencí. Chcete-li zobrazit žádosti, které čekají na vaši odpověď, použijte filtr Stav a vyberte stav "Přijato".

Requests Create Request

Incoming 1 Outgoing 0

ID	Title	Priority	Originator Organization	Originator Name	Type of request	Date received	Date due	Status	Actions
6	Missing goods	High	BE - NCA	nuser01	Request for Information/Documents	26/11/2023	30/11/2023	Received	

Items per page: 10
Showing 1-1 of 1

Obrázek 110: Příchozí žádosti

4.10.2 Odpověď na příchozí žádosti

Nejprve si žádost zobrazte kliknutím na ikonu "oko" a poté klikněte na tlačítko "Odpovědět".

Request ID: 1 Priority Medium Decline Reply

Request title: XML information needed Status: RECEIVED Received: 15/11/2023 Due date: 28/11/2023

Originators name: DEMO User Originators ID: BE1457893 Originators Organization: BE1457893 Created: 15/11/2023 Type of request: Request for Assistance

Recipients Organization:

Declarant EORs:

Additional Information:

Request Message: Please indicate where I can find a sample XML, or attach to the Response

Attachments:

Obrázek 111: Odpověď na žádost

Abyste mohli aktivovat tlačítko "Odeslat", musíte vyplnit alespoň pole "Název odpovědi" a "Zpráva odpovědi". Volitelně lze do odpovědi zahrnout přílohy. Soubory můžete přidávat buď výběrem ze zařízení, nebo pomocí funkce přetáhní a pusť.

Request ID: 6 Priority High Decline Cancel Send

Initial request (open to view details)

Response title *

Response Message *

References (optional)

Choose file Drag and drop file here

The allowed file types for upload are: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, XMI. The maximum allowed file size is 20 MB

Obrázek 112: Odpověď na žádost - podrobnosti

V části reference (nepovinné) lze přidat odkazy na dokumenty. Vyplňte odkaz na dokument a doplňující informace a klikněte na tlačítko "Přidat".

References (optional)

Document reference 256

Additional information 256 + Add

Obrázek 113: Oznámení - odkazy

Po vyplnění požadovaných polí klikněte na tlačítko "Odeslat" a odešlete žádost na příslušný vnitrostátní orgán. Požadavek se objeví v seznamu "Příchozí žádosti", kde se jeho stav aktualizuje na "Odpovězeno".

4.10.3 Odmítnutí příchozí žádosti

Chcete-li odmítnout příchozí žádost, klikněte na tlačítko "Odmítnout" a uveďte příslušné odůvodnění v určeném poli. Po odeslání, stav žádosti bude aktualizován na "Odmítnuto".

Request ID: 6 Priority: High Decline Reply

Request title: Missing goods Status: RECEIVED Received: 26/11/2023 Due date: 30/11/2023

Originators name	Originators ID	Originators Organization	Created	Type of request
nuser01	BE1457893	BE1457893	26/11/2023	Request for Information/Documents

Recipients Organization: BE1457893

Additional information

Request Message: Multiple goods are missing from the report

Attachments

Obrázek 114: Odmítnutí žádosti

4.10.4 Vytvoření žádosti

Chcete-li vytvořit žádost, stačí kliknout na tlačítko "Vytvořit žádost", které se nachází v pravém horním rohu seznamu příchozích i odchozích zpráv (viz obrázek 109).

Obrázek 115: Vytvořit žádost

V zobrazeném dialogovém okně (viz obrázek 115) je nutné vyplnit všechna povinná pole, aby se tlačítko "Vytvořit žádost" stalo aktivním.

Jako deklarant máte v poli "Organizace (příjemce)" k dispozici pouze typ příslušný vnitrostátní orgán. Po zvolení se automaticky vyplní členský stát příslušného vnitrostátního orgánu.

V poli "Název" uveďte stručné shrnutí a vyberte "Typ žádosti". V poli "Vaše zpráva" uveďte podrobný popis žádosti.

Po určení priority zprávy zadejte očekávané datum splatnosti odpovědi. To vám pomůže při organizaci a rychlém vyřízení vaší žádosti.

Volitelně můžete využít následující pole:

- **Zprávy CBAM:** Zde můžete zadat ID zprávy (zpráv), na které se chcete v žádosti příslušnému vnitrostátnímu orgánu odkazovat. Po zadání ID zprávy se aktivuje tlačítko "Přidat", které Vám umožní v žádosti uvést odkaz.

Obrázek 116: CBAM Zprávy (volitelné)

- **Reference:** Můžete přidat jakékoli relevantní reference. Tlačítko "Přidat" se aktivuje, jakmile jsou vyplněna obě pole "Odkaz na dokument" a "Další informace".

Obrázek 117: Reference

- **Přílohy:** Chcete-li k žádosti připojit dokument, můžete buď použít možnost "Vybrat soubor", nebo v případě potřeby soubor jednoduše přetáhnout.

Obrázek 118: Přílohy

Po vyplnění formuláře můžete kliknout na tlačítko "Vytvořit žádost". Žádost se zobrazí v "Seznamu odchozích" se stavem "Přijato".

V případě potřeby pomoci s technickými otázkami se obraťte na příslušný vnitrostátní orgán.

4.10.5 Zrušení žádosti

Pokud došlo k omylu nebo žádost již není relevantní, můžete žádost zrušit, dokud nebyla poskytnuta odpověď. Stačí přejít na příslušnou žádost a kliknout na tlačítko "Zrušit".

Obrázek 119: Zrušení žádosti

4.10.6 Zobrazení odchozích žádostí

Seznam odchozích žádostí lze třídit a/nebo filtrovat podle vašich potřeb. Chcete-li zobrazit žádosti, které čekají na odpověď příslušného vnitrostátního orgánu, použijte filtr "Stav" a vyberte stav "Přijato".

Requests Create Request

Incoming 4 Outgoing 3


ID	Title	Priority	Receiver Organization	Date issued	Date due	Status	Actions
1	XML information needed	Medium	BE - NCA	15/11/2023	15/11/2023	Received	
3	Request for Delayed Submission	Low	BE - NCA	15/11/2023	15/11/2023	Received	
2	Access Request	Medium	BE - NCA	15/11/2023	15/11/2023	Received	

Items per page 10
Showing 1-3 of 3

Obrázek 120: Odchozí žádosti


4.11 OZNÁMENÍ

V pravém horním rohu domovské stránky je na ikoně uveden počet nepřečtených oznámení. Pokud nepřečtených oznámení je více než 10, přesný počet se nezobrazuje.



Obrázek 121: Úvodní stránka - ikona Oznámení


Kliknutím na ikonu se zobrazí seznam posledních nepřečtených oznámení, jak je znázorněno na obrázku 122 níže.



Obrázek 122: Seznam posledních nepřečtených oznámení

Z tohoto pohledu můžete:

- a) **Vyberte, chcete-li zobrazit jedno oznámení.** Kliknutím na oznámení jej označíte jako přečtené a zobrazí se podrobnosti o oznámení.




Obrázek 123: Zobrazení oznámení


- b) **Zobrazit úplný seznam oznámení.** Kliknutím na tlačítko "Zobrazit vše" vpravo nahoře získáte přístup ke všem oznámením.

Seznam oznámení (viz Obrázek 126) nabízí možnosti třídění a filtrování pro Typ oznámení a Stav. V pravé horní části tabulky oznámení je k dispozici pokročilé filtrování, které umožňuje následující kritéria filtrování:

- **Filtrování podle ID zprávy** Filter by: nebo
- **Filtrování rozsahu dat v poli Datum přijetí.** Výchozí rozsah dat je nastaven na jeden měsíc.



Obrázek 124: Oznámení - Datum přijetí z filtru



Obrázek 125: Oznámení - Datum přijetí k filtrování

Poznámka: Při použití kritérií zadejte ID zprávy nebo nastavte rozsah Datum přijetí na maximálně jeden měsíc.

CBAM

Carbon Border Adjustment Mechanism

DEMO User

CBAM Declarant

EN

Notifications

Notifications

Filter by:

Report ID

 or

24/10/2023

 ×

24/11/2023

 ×

Title	Notification type	NCA Member State	Date Received	Date Read	Status	Actions
Closing of the Reporting Period	REPORT REGISTERED	BE	24/11/2023		Unread	
Closing of the Reporting Period	REPORT REGISTERED	BE	24/11/2023	24/11/2023	Read	
Closing of the Reporting Period	REPORT REGISTERED	BE	24/11/2023	24/11/2023	Read	
Closing of the Reporting Period	REPORT REGISTERED	BE	24/11/2023		Unread	
Closing of the Reporting Period	REPORT REGISTERED	BE	24/11/2023		Unread	
Closing of the Reporting Period	REPORT REGISTERED	BE	24/11/2023		Unread	
Closing of the Reporting Period	REPORT REGISTERED	BE	24/11/2023		Unread	
Closing of the Reporting Period	REPORT REGISTERED	BE	23/11/2023	23/11/2023	Read	
Closing of the Reporting Period	REPORT REGISTERED	BE	23/11/2023	23/11/2023	Read	
Closing of the Reporting Period	REPORT REGISTERED	BE	22/11/2023	23/11/2023	Read	

Items per page 10

Showing 1–10 of 47

Obrázek 126: Seznam oznámení

Kliknutím na ikonu zobrazení ve sloupci akcí si můžete oznámení prohlédnout (viz obrázek 123) a označit jej jako přečtené. Tlačítkem "Zpět" se vrátíte do seznamu oznámení.

5 PŘÍLOHA

5.1 CBAM Zpráva (XSD)

Následující soubor zip obsahuje:

- a) QReport_v17.00.xsd, který popisuje úplnou strukturu čtvrtletní zprávy CBAM ve formátu XSD.
- b) Styles.xsd, který popisuje použité datové typy.

[Struktura XSD čtvrtletní zprávy CBAM a "styles.xsd" \(formát ZIP\)](#)

5.2 UKÁZKOVÝ SOUBOR ZIP

Soubor ZIP musí obsahovat:

- Vytvořený XML soubor čtvrtletní zprávy, který musí být založen na XSD zprávy CBAM, jak je uvedeno v části: 5.1 Zpráva CBAM (XSD)
- Soubor dokumentů, které mají být poskytnuty jako binární přílohy (přijatelné formáty souborů jsou pouze DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPEG).

Konečný zkonstruovaný soubor musí být nahrán na portál CBAM pro deklaranty pomocí tlačítka "Nahrát", jak je popsáno v části 4.5.2 Nahrání zprávy. Jakmile deklarant zvolí vytvoření čtvrtletní zprávy nahráním souboru, systém vyplní údaje čtvrtletní zprávy podle údajů a binárních příloh načtených z konkrétního souboru ZIP.

Deklarant CBAM může provést křížovou kontrolu a potvrdit správné vyplnění zprávy do uživatelského rozhraní portálu deklaranta podle nahraných údajů. Případné chyby systém zobrazí a deklarant CBAM je musí opravit, aby byla zpráva úspěšně potvrzena a odeslána do systému.

Zde je ukázkový soubor:

[Vzorový soubor čtvrtletní zprávy CBAM \(formát zip\)](#)

5.3 STRUKTURA ZPRÁVY VERZE 17.00

Následující soubor podrobně popisuje strukturu zprávy. Kromě toho obsahuje použité seznamy kódů.

[Struktura čtvrtletní zprávy CBAM \(formát XLS\)](#)